



Neulemekko

1621 Hjertegarn Bommix Bamboo

Koko:	S	(M)	L	(XL)	
Rinnanympäryys:	86	(91)	97	(102)	cm
Pituus:	n. 97	(98)	99	(100)	cm

Lanka: Hjertegarn Bommix Bamboo (70 % bambu, 30 % puuvilla, 50 g = 105 m)

Lankavaihtoehdot: Hjertegarn Cotton 100 (100 % puuvilla, 50 g = 100 m), Hjertegarn Vidal Alpaca (100 % baby alpaka, 50 g = 127 m), Hjertegarn Merino Cotton (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 120 m), Hjertegarn Extrafine Merino 120 (100 % merinovilla, 50 g = 120 m)

Huom! Langanmenekki saattaa vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki:

Sininen (621)	12	(13)	14	(15)	kerää
---------------	----	------	----	------	-------

Puikot: pyöröpuikot 3 mm (40 + 80 cm), pyöröpuikot 3,5 mm (80 cm) sekä neulepuikot (tai pyöröpuikot) 3,5 mm

Neuletiheys: 22 s ja 30-31 krs sileää neuletta = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Selitykset

Ylivetokavennus = nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli

Helma

Luo 3 mm puikoille 278 (290) 302 (314) s. Neulo ainaoikeaa (1 krs o, 1 krs n) suljettuna neuleena yhteensä 6 krs. Laita 1. silmukkamerkki kerroksen vaihtumiskohtaan ja 2. silmukkamerkki 139 (145) 151 (157) s:n päähän (=sivusaumojen merkit). Vaihda työhön 3,5 mm puikot ja jatka neuloen sileää suljettua neuletta.

Kun työn korkeus on 3 cm, aloita kavennukset työn sivuissa: neulo 1. merkin jälkeen 2 o, 2 o yhteen, neulo sileää, kunnes 2. merkkiä edeltää 4 s, ylivetokavennus, 4 o (=2 s merkin molemmin puolin), 2 o yhteen, neulo sileää, kunnes 1. merkkiä edeltää 4 s, ylivetokavennus, 2 o. Toista tällaiset kavennukset joka 10. krs yhteensä 22 kertaa = 190 (202) 214 (226) s. **Aloita samalla pitsineule, kun työn korkeus on 43 cm helman alareunasta mitattuna:** neulo pitsineuletta mallikerran mukaan etu- ja takakappaleen keskimmäisillä 95 s:lla. Neulo sivuissa sileää neuletta, kunnes sivusilmukat ovat kaventuneet pois. Toista pitsineuleen mallikertaa korkeussuunnassa yhteensä 4 kertaa (=96 krs). Kun pitsikuvio on valmis, jatka neuloen sileää neuletta, kunnes työn korkeus on 78 cm. Päätä seuraavalla krs:lla kädenteitä varten työn molemmissa sivuissa 10 (12) 14 (16) s eli merkin molemmin puolin 5 (6) 7 (8) s. Neulo etu- ja takakappale erikseen valmiiksi.

Takakappale

Jatka neulomista takakappaleen 85 (89) 93 (97) s:lla.

Päätä kummankin kädentien reunassa kerroksen alussa 2 s. Tee seuraavalla oikean puolen krs:lla kavennukset seuraavasti: neulo 1 o (=reunasilmukka), 2 o yhteen, neulo sileää, kunnes kerroksella on jäljellä 3 s, ylivetokavennus, 1 o (=reunasilmukka). Neulo nurjalla s:t nurin. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs yhteensä 3 (4) 5 (6) kertaa = 75 (77) 79 (81) s. Kun kädentien korkeus on 18 (19) 20 (21) cm, päätä takakappaleen keskimmäiset 37 s päätietä varten ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päätä pääntien reunassa ensin 1 x 2 s, sitten 1 x 1 s ja kavenna samalla olkaa varten 2 x 5 s ja 1 x 6 s (1 x 5 s ja 2 x 6 s) 3 x 6 s (2 x 6 s ja 1 x 7 s). Neulo pääntien toinen puoli samoin, mutta peilikuvana.

Etukappale

Jatka neulomista etukappaleen 85 (89) 93 (97) s:lla.

Neulo kuten takakappale, kunnes kädentien korkeus on 8 (9) 10 (11) cm. Päätä etukappaleen keskimmäiset 27 s päätietä varten ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

Päätä pääntien reunassa kerroksen alussa 1 x 3 s, 1 x 2 s ja 3 x 1 s. Kun kädentien korkeus on 18 (19) 20 (21) cm, tee olan kavennukset samoin kuin takakappaleella. Neulo pääntien toinen puoli samoin, mutta peilikuvana.

Kappaleiden yhdistäminen

Ompele olkasaumat etu- ja takakappaleelta yhteen.


Kädentien reunus

Ota työhön 3 mm pyöröpuikot (40 cm). Poimi ja neulo kädentien alareunasta 1 s jokaista reunan silmukkaa kohden ja kädentien pystysuorasta reunasta 1 s jokaista reunan silmukkaa kohden, mutta jätä joka 4. s neulomatta. Neulo 4 krs sileää nurjaa suljettuna neuleena ja päätä silmukat 4. krs:lla. Neulo toisen kädentien reunus samoin.

Pääntien reunus

Neulo, kuten kädentien reunus.

Pitsineule



- = neulo oikealla oikein, nurjalla nurin
- = neulo s kiertäen oikein
- = langankierto
- ▤ = 2 o yhteen
- ▥ = ylivetokavennus
- ⌞ = 2 s:n kavennus: nosta 1 s neulomatta, neulo 2 o yhteen, vedä nostettu s neulottujen yli
- = toista mallikertaa (18 s ja 24 krs)

Malli ja ohje: Hjertegarn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi