



Huovutettu istuinalunen Sydän

1309–25 Viking Hobbygarn

Koko: n. 53 x 39 cm huovutuksen jälkeen

Lanka: [Viking Hobbygarn](#) (100 % villa, 50 g = 70 m)

Langanmenekki: 4 kerää tummanpunaista (960)

Puikot: 7 mm, esimerkiksi [pyöröpuikko](#) 100 cm

Neuletiheys (ennen huovutusta): 12 s sileää neuletta neulottuna 7 mm puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti mallitilkun avulla. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Lisäykset ja kavennukset

Lisää 1 s = neulo, kunnes krs:lla on jäljellä 2 s, neulo seuraava s ensin etureunastaan oikein ja sitten sama s takareunastaan kiertäen oikein (= 2 s), neulo viimeinen s oikein

Lisää 2 s = neulo, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, *neulo seuraava s ensin etureunastaan oikein ja sitten sama s takareunastaan kiertäen oikein*, toista *-* 2 kertaa (= 4 s), neulo viimeinen s oikein

Kavenna 1 s = neulo, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, neulo 2 s oikein yhteen, neulo viimeinen s oikein

Kavenna 2 s = neulo, kunnes krs:lla on jäljellä 5 s, *neulo seuraavat 2 s oikein yhteen*, toista *-* 2 kertaa, neulo viimeinen s oikein

Ohjeesta

Neulo aina jokaisen krs:n 1. s oikein. Lisäykset ja kavennukset tehdään aina jokaisen kerroksen lopussa ja toistetaan samanlaisina työn molemmissa sivuissa. Neulo sekä työn oikealla että nurjalla puolella s:t oikein (= ainoioikeinneule tasona).

Ohje

Luo 7 mm puikoille 2 s ja neulo ainaoikeaa edestakaisin 2 krs.

Työn leventäminen

Aloita seuraavalla krs:lla silmukoiden lisääminen, ja tee lisäykset jokaisen krs:n lopussa. Neulo muilla silmukoilla ainaoikeaa edestakaisin.

1. krs (OP): neulo 1. s etu- ja takareunastaan o, 1 o (= 3 s).
2. krs (NP): neulo 1 o, lisää 1 s, 1 o (= 4 s).
3. krs (OP): neulo 2 o, lisää 1 s, 1 o (= 5 s).
4. krs (NP): neulo s:t o, kunnes krs:lla on jäljellä 2 s, lisää 1 s, 1 o (= 6 s).
5. krs (OP): neulo s:t o, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, lisää 2 s, 1 o (= 8 s).
6. krs (NP): neulo s:t o, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, lisää 2 s, 1 o (= 10 s).

Jatka lisäyksiä tähän tapaan, kunnes työssä on yhteensä 74 s ja olet tehnyt 2 s:n lisäykset kummassakin sivussa 17 kertaa. Neulo sitten 1 s:n lisäykset työn kummassakin sivussa 11 kertaa. Neulo 2 krs ainaoikeaa ilman lisäyksiä, ja toista tämän jälkeen vielä kerran 1 s:n lisäykset työn kummassakin sivussa. Lisäysten jälkeen työssä on yhteensä 98 s. Neulo 16 krs ainaoikeaa edestakaisin kaikilla silmukoilla.

Työn kaventaminen

Aloita seuraavalla krs:lla silmukoiden kaventaminen, ja tee kavennukset jokaisen krs:n lopussa. Neulo muilla silmukoilla ainaoikeaa edestakaisin.

Kavenna 1 s kummassakin sivussa 1 kerran (= 96 s). Neulo 2 krs ainaoikeaa edestakaisin ja tämän jälkeen kavenna 1 s kummassakin sivussa 11 kertaa (= 74 s). Jaa työ puoliksi niin, että kummallakin puoliskolla on 37 s. Neulo kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Kavenna ulkoreunassa ensin 1 x 1 s, sitten 5 x 2 s ja lopuksi vielä 4 x 1 s. Kun kaikki kavennukset on tehty, kerroksella on jäljellä 7 s. Päättelä silmukat. Neulo toinen puoli samalla tavoin, mutta peilikuvaksi.

Työn huovuttaminen

Hobbygarn-lanka huopuu reilusti konepesussa. Työ suositellaan huovutettavaksi pesukoneessa käyttäen hellävaraista 30–40 asteen hienopesuohjelmaa, jonka kesto on maksimissaan 40 minuuttia. Ennen varsinaisen työn huovuttamista on suositeltavaa tehdä pieni mallitilkku ja huovuttaa se, jonka avulla voit paremmin arvioida työn kutistuvuutta. Venytä huovutettu työ mittoihinsa ja aseta tasaiselle alustalle kuivumaan.