



Lapsen Setesdal-pusero

2210-3 Viking Alpaca Storm

Koko:	2	(4)	6	(8)	10	(12)	vuotta
Rinnanympäryys:	60	(65)	71	(76)	82	(87)	cm
Pituus:	36	(40)	45	(50)	54	(58)	cm
Hihan pituus:	26	(30)	34	(38)	42	(45)	cm

Lanka: Viking Alpaca Storm (40 % superfine alpaka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 133 m)

Lankavaihtoehdot: Viking Sportsragg (60 % villa, 20 % polyamidi, 20 % akryyli, 50 g = 100 m), Viking Superwash (100 % villa, 50 g = 100 m) tai Bamboo (50 % puuvilla, 50 % bambu, 50 g = 110 m)

Huom! Langanmenekki saattaa vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki:

Kirkas oranssi (549) tai

Keskisininen (525) 5 (5) 6 (7) 8 (9) kerää

Valkoinen (500) 1 (2) 2 (2) 2 (2) kerää

Puikot: pyöröpuikot 3 ja 4 mm sekä sukka puikot 3 ja 4 mm

Neuletiheys: 22 s sileää neuletta 4 mm puikoilla = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Huom! Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi, että päävärin ja kuviovärin langat ovat koko ajan samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi päävärin lanka puikolle aina kuviovärin yläpuolelta ja vastaavasti, ota kuviovärin lanka puikolle aina päävärin alapuolelta. Kun langat eivät kierry toistensa ympärille työn nurjalla puolella, kirjoneuleesta tulee tasainen.

Vartalo

Luo 3 mm puikoilla kirkkaalla oranssilla (keskisinisellä) 132 (144) 156 (168) 180 (192) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 4 (5) 5 (6) 6 (7) cm. Vaihda työhön 4 mm puikot. Merkitse 1 silmukka työn molemmissa sivuissa (=merkkisilmukka) niin, että merkittyjen silmukoiden välissä on sekä etu- että takakappaleella 65 (71) 77 (83) 89 (95) s. Neulo sileää neuletta, kunnes työn korkeus on n. 22 (25) 29 (34) 37 (40) cm. Päätä seuraavalla krs:lla kädenteitä varten työn molemmissa sivuissa 11 s eli merkkisilmukka ja sen molemmin puolin 5 s. Jätä työ odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 3 mm puikoilla kirkkaalla oranssilla (keskisinisellä) 36 (40) 42 (44) 46 (48) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 4 (5) 5 (6) 6 (7) cm. Vaihda työhön 4 mm puikot ja jatka neuloen sileää neuletta. Lisää 1. krs:lla tasavälein s-luvuksi 42 (46) 48 (50) 54 (58) s. Laita silmukkamerkki kerroksen 1. silmukkaan (=merkkisilmukka) ja lisää 1 s merkin molemmin puolin. Toista tällaiset lisäykset n. 4 (4) 3,5 (3) 3 (3) cm:n välein, kunnes hihassa on 52 (58) 64 (70) 76 (82) s ja hihan pituus on n. 26 (30) 34 (38) 42 (45) cm. Päätä seuraavalla krs:lla kädentietä varten hihan alla 11 s eli merkkisilmukka ja sen molemmin puolin 5 s. Neulo toinen hiha samoin.

Kaarroke

Aloita takakappaleelta ja neulo kaikki kappaleet samalle 4 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 192 (216) 240 (264) 288 (312) s. Laita silmukkamerkki takakappaleen ja oikean hihan välille (=kerroksen vaihtumiskohta). Piirrokseen on merkitty etukappaleen keskikohta. Laske tästä merkistä kerroksen vaihtumiskohtaan, mistä kohdin piirrokselta aloitat kirjoneuleen neulomisen kerroksen alussa. Neulo sitten kirjoneuletta piirroksen mukaan ja tee samalla kaarrokkeen kavennukset (sisältyvät piirrokseen). Kun kirjoneuleen kaikki kerrokset on neulottu, työssä on jäljellä 72 (81) 90 (99) 96 (104) s.

Kaulus

Jatka neulomista kirkkaalla oranssilla (keskisinisellä). Vaihda työhön 3 mm puikot ja muuta 1. krs:lla tasavälein s-luvuksi 72 (76) 80 (84) 88 (92) s. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 6 (6) 7 (7) 7 (7) cm. Päätä silmukat löyhästi.

Viimeistely

Ompele kainaloiden saumat. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle.



Kirjoneule

