



Huppukauluri

2034-2 Viking Alpaca Bris

Lanka: [Viking Alpaca Bris](#) (60 % baby-alkapka, 11 % merinovilla, 29 % nylon, 50 g = 150 m)

Menekki: 3 kerää

Lankavaihtoehto: [Viking Alpaca Bris Multi](#) (42 % baby-alkapka, 33 % merinovilla, 25 % nylon, 100 g = 270 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 5 ja 6 mm, apupuikko päättelyä varten

Neuletiheys: 15 s sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm.

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Takakappale

Luo ohuemmillä puikoilla 70 s ja neulo edestakaisin 2 o, 2 n -joustinneuletta. Neulottuasi 5 cm, vaihda paksumpiin puikkoihin ja jatka joustinneuletta, kunnes työn korkeus on n. 16 cm. Jätä s:t odottamaan.

Etukappale

Neulo kuten takakappale.

Aseta taka- ja etukappale päällekkäin oikeat puolet vastakkain niin, että kummankin kappaleen silmukat ovat omalla puikollaan. Tee olkaa varten kolmen puikon päättely: neulo apupuikon avulla 2 o yhteen (1 s kummastakin kappaleesta), toista, ja vedä oikealla puikolla oleva ensin neulottu s viimeksi neulotun s:n yli. Jatka päättelyä tähän tapaan, kunnes kummastakin kappaleesta on päätetty 19 s. Päättele toinen olka samoin.

Kummassakin kappaleessa on nyt jäljellä keskimmäiset 32 s = yhteensä 64 s. Laita merkki kumpaankin sivuun sekä keskelle eteen ja taakse. Jatka loppuilla silmukoilla suljettuna neuleena joustinneuletta n. 6 cm. Jaa työ sitten keskeltä edestä ja neulo huppu edestakaisin sileänä neuleena.

Huppu

Lisää ensimmäisellä oikean puolen kerroksella seuraavasti (tee lisäys neulomalla sama silmukka oikein ensin etureunastaan ja sitten takareunastaan): lisää ensimmäisessä silmukassa 1 s, neulo *2 o, lisäys*, toista *-* vielä 3 kertaa, neulo 3 o. Olet nyt sivumerkin kohdalla. Tee nyt lisäys jokaisen seuraavan 32 s:n kohdalla (eli toiseen sivumerkkiin asti). Neulo merkin jälkeen *2 o, lisäys* yhteensä 5 kertaa ja neulo viimeinen s oikein. Olet nyt keskellä edessä ja työssä on 106 s. Käänny ja neulo nurjan puolen krs nurin.

Jatka neuloen edestakaisin sileää neuletta ja aloita samalla lisäykset keskellä takana: lisää 1 s keskitakamerkin molemmin puolin, ensin joka 2. krs:lla 2 kertaa, ja sitten joka 4. krs:lla 3 kertaa. Työssä on nyt 116 s. Jatka sen jälkeen sileää neuletta edestakaisin.

Kun sileän neuleen korkeus on n. 25 cm, kavenna keskitakamerkin molemmin puolin 1 s, ensin joka 4. krs:lla 3 kertaa ja sitten joka 2. krs:lla 2 kertaa.

Jaa työ lopuksi keskitakamerkin kohdalta, taita työ kaksin kerroin oikeat puolet vastakkain ja yhdistä sauma kolmen puikon päättelyllä tai ompele silmukoita jäljitellen. Päättele langanpäät.

