



Kirjoneulepusero

2108-5 Viking Eco Highland Wool

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	
Neuleen mitat							
Rinnanympäryys:	87	(95)	101	(113)	119	(125)	cm
Pituus:	62	(65)	66	(67)	68	(68)	cm
Hihan pituus:	44	(45)	46	(47)	48	(49)	cm

Lanka: Viking Eco Highland Wool (100 % villa, 50 g = 110 m)

Pääväri: 8 (9) 9 (10) 11 (12) kerää valkoista (200)

Kuvioväri: 3 (3) 3 (4) 4 (5) kerää oliivinvihreää (236)

Puikot: pyöröpuikot 3 mm ja 4,5 mm, sukka puikot 3 mm

Neuletiheys: 20 s sileää neuletta 4,5 mm puikoilla = n. 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

Huom! Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi lankadominanssista, eli pidä aina päävärin ja kuviovärin langat samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi aina kuviovärin lanka lanka puikolle päävärin alta ja pääväri kuviovärin päältä. Näin kirjoneuleesta tulee tasaista eivätkä langat kierry toistensa ympärille.

Vartalo

Luo ohuemmilla puikoilla päävärillä 174 (190) 202 (226) 238 (250) s ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n - joustinneuletta n. 6 (6) 6 (7) 7 (7) cm. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo sileää neuletta. Laita kerroksen alkuun ja puoliväliin merkki niin, että etu- ja takakappaleisiin jää 87 (95) 101 (113) 119 (125) s. Kun työn korkeus on n. 43 cm (kaikki koot), päättä kummassakin sivussa 12 s kädentietä varten (eli 6 s kummankin merkin molemmin puolin). Jätä työ odottamaan ja neulo hihat.

Hihat

Luo ohuemmilla puikoilla päävärillä 42 (44) 44 (46) 48 (48) s ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n - joustinneuletta n. 6 (6) 6 (7) 7 (7) cm. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja laita merkki krs:n alkuun (= hihan "sisäsauma"). Neulo sileää neuletta ja lisää 1. kerroksella 1 s kerroksen lopussa = 43 (45) 45 (47) 49 (49) s. Aloita sen jälkeen säännölliset lisäykset: lisää 1 s merkin molemmin puolin ja toista tällainen lisäyskerros n. 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 2 (2) cm välein, kunnes työssä on 69 (73) 75 (79) 85 (87) s. Kun työn korkeus on n. 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm, päättä 12 s kainalosta (eli 6 s merkin molemmin puolin). Neulo toinen hiha samoin.

Kaarroke

Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle, hihat kädenteiden kohdalle = 264 (288) 304 (336) 360 (376) s. Laita merkki takakappaleen ja vasemman hihan rajalle, kerros alkaa jatkossa tästä. Jatka neuloen päävärillä 2 (4) 6 (8) 10 (12) krs sileää neuletta. Aloita sitten kirjoneule piirrosten mukaan. Piirroksiin on merkitty etukappaleen keskikohta, laske aina sen perusteella mistä kohtaa aloitat kuvion kerroksen alussa. Neulo piirros A, kavenna viimeisellä krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 232 (256) 264 (296) 312 (328) s. Neulo piirros B, kavenna viimeisellä krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 200 (216) 232 (256) 272 (280) s. Neulo piirros C, kavenna viimeisellä krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 168 (176) 192 (208) 224 (232) s. Neulo piirros D, kavenna viimeisellä krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 128 (144) 152 (168) 184 (192) s. Neulo piirros E, kavenna viimeisellä krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 98 (108) 114 (126) 138 (144) s.


Pääntien reunus

Vaihda ohuempaan puikkoihin ja jatka kuviovärillä. Neulo 1 krs sileää neuletta kaventaen samalla tasaisin välein s-luvuksi 94 (96) 98 (100) 104 (108) s. Neulo vielä 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 3 cm. Päättä s:t neuloen joustinta, varo ettei päättämireuna kiristä.


Viimeistely

Ompele kainaloiden saumat. Päättele langanpäät.


Piirros E




Piirros D



Piirros C



Piirros B



Piirros A

