



Slyng-kietaisupaita

2661 Hjertegarn Armonia & Silk Kid Mohair

Koko: S/M (L/XL)

Neuleen pituus: 238 (278) cm

Langat: [Hjertegarn Armonia](#) (75 % merinovilla, 25 % nylon, 50 g = 200 m) ja [Hjertegarn Silk Kid Mohair](#) (72 % mohair, 28 % silkki, 25 g = 210 m)

Langanmenekki

Armonia: 5 (5) kerää luonnonvalkoista (100)

Silk Kid Mohair: 4 (5) kerää harmahtavaa sinivihreää (5106)

Huom! Paita neulotaan 2-kertaisella langalla eli 1 lanka Armoniaa ja 1 lanka Silk Kid Mohairia

Puikot: [pyöröpuikot](#) 4 ja 5 mm (40 ja 60 cm)

Muut tarvikkeet: villaneula päättelyyn

Neuletiheys: 18 s = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Kietaisupaita neulotaan tasoneuleena poikittain 2-kertaisella langalla. Työn keskiosa on leveämpi, ja suoraa osuutta reunustavat pyöreät i-cord-reunukset. Kappaleen alussa ja lopussa neulotaan joustinneuletta, muu osa työstä on sileää neuletta. Neule viimeistellään yhdistämällä joustinneuleen sekä viistojen osien sivut yhteen, jolloin työhön muodostuu ”hihat”.

Miten kietaisupaita puetaan? [Klikkaa tästä videoon.](#)

Linkin videoon löydät myös nettisivuiltamme.

Lisää 1 s

Työn oikea puoli: nosta silmukoiden välinen lanka puikolle ja neulo lanka kiertäen oikein.

Työn nurja puoli: nosta silmukoiden välinen lanka puikolle ja neulo lanka kiertäen nurin.

Kavenna 1 s

Työn oikea puoli: nosta 1 s oikein neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli.

Työn nurja puoli: nosta 1 s nurin neulomatta, 1 n, vedä nostettu s neulotun yli.

I-cord-reunus

Työn oikea puoli: neulo kerroksen ensimmäiset 3 s oikein, nosta kerroksen viimeiset 3 s nurin neulomatta lanka työn edessä.

Työn nurja puoli: neulo kerroksen ensimmäiset 3 s oikein, nosta kerroksen viimeiset 3 s nurin neulomatta lanka työn edessä.

Sileä neule

Työn oikea puoli: nosta 1. s nurin neulomatta, neulo loput s:t oikein.

Työn nurja puoli: nosta 1. s nurin neulomatta, neulo s:t nurin ja kerroksen lopussa 1 s oikein.

Joustinneule

1. krs: nosta 1. s nurin neulomatta, neulo *2 s oikein, 2 s nurin*, toista *-* ja neulo kerroksen lopussa 1 s oikein.

2. krs: nosta 1. s nurin neulomatta, neulo *2 s oikein, 2 s nurin*, toista *-* ja neulo kerroksen lopussa 1 s oikein.

Vinkki

Aloita uudella langalla neulominen mahdollisimman läheltä i-cord-reunusta. Näin saat viimeistelyvaiheessa langanpäät siististi piilotettua reunukseen.

Ohje

Luo 4 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 54 s. Neulo joustinneuletta 22 cm edestakaisin ohjeen mukaan.

Vaihda työhön 5 mm pyöröpuikko. Jatka neulomista sileänä neuleena edestakaisin ja **aloita työn leventäminen:** lisää 1 s jokaisen kerroksen alussa ohjeen mukaan ja neulo krs loppuun. Toista tällainen lisäys työn kummassakin sivussa yhteensä 11 kertaa = 76 s.

Neulo sitten sileää neuletta edestakaisin **ilman lisäyksiä** ja suoraan ylöspäin. **Neulo samaan aikaan** i-cord-reunukset työn kumpaankin sivuun ohjeen mukaan. Neulo, kunnes työn pituus on aloitusreunasta mitattuna 210 (245) cm. Lopeta i-cord-reunusten neulominen.

Jatka sileää neuletta edestakaisin ja **aloita työn kaventaminen:** kavenna 1 s jokaisen kerroksen alussa ohjeen mukaan ja neulo krs loppuun. Toista tällainen kavennus työn kummassakin sivussa yhteensä 11 kertaa = 54 s. Vaihda sitten työhön 4 mm pyöröpuikko ja neulo joustinneuletta edestakaisin ohjeen mukaan, kunnes joustinneuleen pituus on 22 cm. Päättele silmukat löyhästi.

Viimeistely

Taita työ kaksin kerroin oikeat puolet vastakkain. Ompele tai vaihtoehtoisesti virkkaa piilosilmukoilla työn kummassakin päässä joustinneuleen pitkät sivut sekä sileän neuleen viistot sivut yhteen ”hihoiksi”. Lopeta sauman ompeleminen suoran osuuden reunassa olevaan i-cord-reunukseen. Päättele lopuksi kaikki langanpäät.

