



Tonette-pitsineulepipo ja pitsikämmekät

1927-6 Viking Nordlys

Koko: S/M (L)

Lanka: [Viking Nordlys](#) (75 % villa, 25 % nylon, 100 g = 350 m)

Langanmenekki

-pipoon: 1 (1) kerä valkoista (900)

-kämmekkäisiin: 1 (1) kerä valkoista (900)

Puikot: [pyöröpuikot](#) 2,5 ja 3 mm (40 cm) sekä [sukkapuikot](#) 2,5 ja 3 mm

Muut tarvikkeet: apupuikko tai apulankaa silmukoiden siirtämistä varten, päättelyneula

Neuletiheys: 28 s sileää neuletta 3 mm puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

Ohjeesta

Pipo ja kämmekkäät neulotaan pyörönä alhaalta ylös. Pipossa on korkea joustinresori ja päälaen kavennukset tehdään sädekavennuksina. Pipo on malliltaan hieman baskerimainen.

Kämmekkäiden keskiosa neulotaan pitsineuleena. Varsi, yläosa ja peukalo puolestaan joustinneuleena, mikä tekee kämmekkäistä istuvammat ja käden muotoa paremmin mukailevat.

Pitsineulepipo

Luo 2,5 mm pyöröpuikolle 132 (148) s, yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n - joustinneuletta 9 (10) cm. Vaihda työhön 3 mm pyöröpuikko, neulo 1 krs oikein ja lisää samalla tasavälein s-luvuksi 140 (154) s. Neulo sitten pitsineuletta kaavion mukaan, kunnes työn korkeus on luontireunasta mitattuna n. 27 (28) cm. Neulo pitsineuleen mallikerta valmiiksi asti.

Aloita sitten päälaen kavennukset:

1. kavennuskr: *neulo 5 s oikein, 2 s oikein yhteen*, toista *-* krs:n loppuun.

Neulo 2 krs sileää neuletta.

2. kavennuskr: *neulo 4 s oikein, 2 s oikein yhteen*, toista *-* krs:n loppuun.

Neulo 2 krs sileää neuletta.

3. kavennuskr: *neulo 3 s oikein, 2 s oikein yhteen*, toista *-* krs:n loppuun.

Neulo 2 krs sileää neuletta.

4. kavennuskr: *neulo 2 s oikein, 2 s oikein yhteen*, toista *-* krs:n loppuun.

Neulo 1 krs sileää neuletta.

5. kavennuskr: *neulo 1 s oikein, 2 s oikein yhteen*, toista *-* krs:n loppuun.

Neulo 1 krs sileää neuletta.

6. kavennuskr: *neulo 2 s oikein yhteen, neulo seuraavat 2 s oikein yhteen ja vedä 1. s jälkimmäisen yli*, toista *-* krs:n loppuun.

Neulo 1 krs sileää neuletta.

Katkaise lanka ja vedä lanka jäljellä olevien silmukoiden läpi. Kiristä huolellisesti päälaen aukko umpeen ja päättelee langanpäät nurjalle puolelle.

Pitsikämmekkäät

Oikea kämmekäs

Luo 2,5 mm sukkapuikoille 58 (62) s, yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n - joustinneuletta 5 (5) cm. Vaihda työhön 3 mm sukkapuikot, neulo 1 krs oikein ja muuta samalla s-luvuksi 63 (63) s. Neulo sitten pitsineuletta kaavion mukaan, kunnes työn korkeus on luontireunasta mitattuna n. 12 (13) cm. Neulo pitsineuleen mallikerta valmiiksi asti.

Neulo 2 krs oikein ja tee samalla peukaloaukko:

1. krs: neulo 4 s, siirrä seuraavat 11 (12) s apupuikolle tai apulangalle, neulo krs loppuun.

2. krs: neulo 4 s, luo 8 (9) uutta silmukkaa siirrettyjen silmukoiden tilalle, neulo krs loppuun = 60 (60) s.

Neulo 3 krs oikein, ja muuta 3. krs:lla s-luvuksi 56 (60) s. Vaihda 2,5 mm sukkapuikkoihin ja neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta 4 (4) cm. Päättelee silmukat joustavasti eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Peukalo

Siirrä 2,5 mm sukkapuikoille apupuikolta / apulangalta 11 (12) s. Poimi ja neulo lisäksi peukaloaukon reunasta vielä 11 (12) s = 22 (24) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n - joustinneuletta, kunnes peukalon pituus on 4 (4) cm. Päättelee silmukat joustavasti eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Vasen kämmekäs

Neulo samoin kuin oikea kämmekäs, kunnes työn korkeus on luontireunasta mitattuna n. 12 (13) cm. Neulo pitsineuleen mallikerta valmiiksi asti.


Neulo 2 krs oikein ja tee samalla peukaloaukko:

1. krs: neulo 48 s, siirrä seuraavat 11 (12) s apupuikolle tai apulangalle, neulo krs loppuun.

2. krs: neulo 48 s, luo 8 (9) uutta silmukkaa siirrettyjen silmukoiden tilalle, neulo krs loppuun = 60 (60) s.

Neulo kämmekäs loppuun samalla tavoin kuin oikea kämmekäs.

Pitsineule



Toista
= 4 krs

Toista
= 7 s

- = neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin
- = neulo s oikealla nurin, nurjalla oikein
- = langankierto
- = neulo 2 s oikein yhteen
- = ylivetokavennus
Nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s juuri neulotun yli

Malli ja ohje: Gerd Auestad / Viking Garn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi