



Pitkävartiset Loen-kirjoneulesukat

Snorre Collection 04–5 Viking Idun

Koko: 37/39 (40/42)

Jalkaterän pituus (ennen kärkikavennuksia): 20 (22) cm

Kuvat: kirjoneulesukat ovat kokoa 37/39.

Lanka: [Viking Idun](#) (50 % villa, 25 % alpaka, 25 % nylon, 50 g = 100 m)

Langanmenekki

Pääväri: 3 (3) kerää luonnonvalkoista (602)

Kuvioväri: 1 (1) kerä vaaleanruskeaa (607)

Lankavaihtoehtoja:

[Viking Alpaca Storm](#) (40 % alpaka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 133 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [sukkapuikot](#) 3 ja 4 mm

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, päättelyneula

Neuletiheys: 22 s sileää neuletta 4 mm puikoilla = n. 10 cm.

Tarkista tiheys huolellisesti mallitilkun avulla. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Sukat neulotaan varresta varpasiin. Varren yläosassa sekä nilkan kohdalla neulotaan joustinneuletta, varren keskiosa neulotaan kaksivärisenä sileänä kirjoneuleena ja sukan kantapää sekä jalkaterä sileänä neuleena. Kirjoneuleosuuden jälkeen sukat neulotaan valmiiksi päävärin langalla. Sukassa on ranskalainen kantapää ja kärjessä nauhakavennukset.

Huom! Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi, että päävärin ja kuviovärin langat ovat koko ajan samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi päävärin lanka puikolle aina kuviovärin yläpuolelta ja vastaavasti, ota kuviovärin lanka puikolle aina päävärin alapuolelta. Kun langat eivät kierry toistensa ympärille työn nurjalla puolella, kirjoneuleesta tulee tasainen.

Kavennusvinkki:

Ennen merkkiä nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli (= ylivetokavennus) ja merkin jälkeen neulo 2 o yhteen.

Ohje

Varsi

Luo 3 mm sukka puikoille luonnonvalkoisella langalla 72 (84) s. Yhdistä silmukat suljetuksi neuleeksi, laita silmukkamerkki kerroksen alkuun ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 2 cm. Vaihda työhön 4 mm sukka puikot ja aloita varren kirjoneule kaavion mukaan. Kun varren korkeus on n. 26 cm, lopeta kirjoneuleen neulominen kokonaiseen kuviokertaan ja jatka neulomista luonnonvalkoisella langalla. Neulo 2 krs sileää neuletta ja kavenna 2. krs:lla tasavälein s-luvuksi 48 (52) s. Vaihda työhön 3 mm sukka puikot ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 3 cm. Vaihda takaisin 4 mm sukka puikkoihin ja neulo 2 krs sileää neuletta.

Kantapää

Siirrä 23 (25) s vapaalle sukka puikolle ja neulo lopuilla 25 (27) s:lla sileää neuletta edestakaisin 6 (7) cm kantalappua varten. Neulo viimeisenä nurjan puolen krs. Aloita sitten kantapään käännökset seuraavalla oikean puolen krs:lla: neulo 17 (18) s oikein, käänny. Nosta 1. s neulomatta ja neulo 9 (9) s nurin, käänny. Nosta 1. s neulomatta, neulo s:t oikein ja 1 s edellistä käännöskohtaa pidemmälle, käänny. Jatka kantapään käännöksiä tähän tapaan, kunnes kummallakin puolella on 2 s jäljellä. Käänny ja neulo oikean puolen krs loppuun. Olet nyt kantalapun vasemmassa reunassa.

Jalkaterä


Poimi ja neulo kantalapun vasemmasta reunasta 13 (15) s, neulo odottamassa olleet 23 (25) s oikein ja poimi ja neulo vielä kantalapun oikeasta reunasta 13 (15) s. Työssä on nyt yhteensä 49 (55) s. Jatka suljettuna neuleena neuloen sileää neuletta ja **kavenna samalla** joka krs:lla 1 s kantapään molemmin puolin, kunnes työssä on jäljellä 48 (52) s. Neulo sileää neuletta, kunnes jalkaterän pituus on n. 20 (22) cm tai haluamasi mittainen ennen kärkikavennuksia.

Kärkikavennukset

Laita silmukkamerkit jalkaterän kumpaankin sivuun niin, että merkkien väliin jää molemmille puolille 24 (26) s. Jatka sileää neuletta ja kavenna samalla 1 s kummankin merkin molemmin puolin (ks. *kavennusvinkki*) – ensin joka 2. krs yhteensä 2 kertaa, sitten joka krs:lla, kunnes työssä on jäljellä 12 s. Katkaise lanka, vedä langanpää loppujen s:iden läpi ja kiristä huolellisesti kärjen aukko umpeen. Päättele langanpäätyt työn nurjalle puolelle.

Neulo toinen sukka samalla tavoin.

Kirjoneule



□ = neulo s oikein luonnonvalkoisella (602)

■ = neulo s oikein vaaleanruskealla (607)



Malli ja ohje: Benedicte Skogerbø / Viking Garn
 Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
 Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi