



Loen-kirjoneulelapaset

Snorre Collection 04-4 Viking Idun

Koko: S (M)

Kuvat: kirjoneulelapaset ovat kokoa S.

Lanka: [Viking Idun](#) (50 % villa, 25 % alpukka, 25 % nylon, 50 g = 100 m)

Langanmenekki

Pääväri: 3 (3) kerää luonnonvalkoista (602)

Kuvioväri: 1 (1) vaaleanruskeaa (607)

Lankavaihtoehtoja:

[Viking Superwash](#) (100 % superwash villa, 50 g = 100 m), [Viking Eco Highland Wool](#) (100 % villa, 50 g = 110 m), [Viking Alpaca Storm](#) (40 % alpukka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 133 m), [Viking Sara](#) (100 % premium akryyli, 50 g = 100 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [sukkapuikot](#) 3 ja 4 mm

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, apulankaa silmukoiden siirtämiseen, päättelyneula

Neuletiheys: 22 s sileää neuletta 4 mm puikoilla = n. 10 cm.

Tarkista tiheys huolellisesti mallitilkun avulla. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Kirjoneulelapaset neulotaan pyörönä alhaalta ylös. Ensin neulotaan leveä kirjoneulereuna, jonka ylä- ja alaosaan neulotaan muutama kerros ainoikeaa. Kirjoneulereunan jälkeen lapasiin neulotaan joustinneuleosuus, joka antaa lapasille parempaa istuvuutta. Joustinneuleen jälkeen lapasten neulominen jatkuu sileänä neuleena kärkikavennuksiin asti. Kärjen kavennukset tehdään säteittäin, jolloin kärjen muoto tulee pyöreäksi. Lapisissa on peukalokiila. Lopuksi leveä kirjoneulereuna käännetään työn etupuolelle.

Huom! Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi, että päävärin ja kuviovärin langat ovat koko ajan samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi päävärin lanka puikolle aina kuviovärin yläpuolelta ja vastaavasti, ota kuviovärin lanka puikolle aina päävärin alapuolelta. Kun langat eivät kierry toistensa ympärille työn nurjalla puolella, kirjoneuleesta tulee tasainen.

Ohje

Neulo ensin oikean käden lapanen.

Luo 3 mm sukkapuikoille luonnonvalkoisella langalla 42 (48) s. Yhdistä silmukat suljetuksi neuleeksi, laita silmukkamerkki kerroksen alkuun ja neulo ainoikeaa (= vuorotellen 1 krs oikein, 1 krs nurin) yhteensä 6 krs. Vaihda työhön 4 mm sukkapuikot, neulo 2 krs sileää neuletta ja lisää 2. krs:lla tasavälein s-luvuksi 60 (60) s. Neulo sitten kirjoneuletta kaavion mukaan. Kun kaavion kerrokset on neulottu, neulo vielä luonnonvalkoisella langalla 2 krs ja kavenna 2. krs:lla tasavälein s-luvuksi 42 (48) s.

Vaihda työhön 3 mm sukkapuikot ja neulo ainoikeaa (= vuorotellen 1 krs oikein, 1 krs nurin) yhteensä 6 krs (= taitereuna). Vaihda takaisin 4 mm sukkapuikkoihin ja neulo 2 krs sileää neuletta. Käänä tämän jälkeen työ niin, että nurja puoli on päällepäin. Vaihda takaisin 3 mm sukkapuikkoihin ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena, kunnes joustimen korkeus on n. 10 cm.

Vaihda 4 mm sukkapuikkoihin ja neulo sileää suljettua neuletta. Laita työn kumpaankin sivuun silmukkamerkit niin, että merkkien väliin jää molemmille puolille 21 (24) s. Kun olet neulonut sileää neuletta n. 2 cm, aloita peukalokiilan lisäykset: neulo 2 o, lisää 1 s, 1 o, lisää 1 s, ja neulo kerroksen loput s:t oikein. Neulo 3 krs ilman lisäyksiä. Neulo seuraavalla krs:lla 2 o, lisää 1 s, 3 o, lisää 1 s, neulo kerroksen loput s:t oikein. Toista tällaiset peukalokiilan lisäykset joka 3. krs vielä 1 (1) kerran ja neulo sitten 2 krs ilman lisäyksiä. Jokaisella lisäyskerralla peukalokiilaan tulee 2 s lisää ja lisäysten jälkeen kiilasilmukoita on yhteensä 7 (7) s. Siirrä kiilasilmukat + 1 s niiden molemmin puolin (= yht. 9 (9) s) apulangalle ja luo siirrettyjen silmukoiden taakse 9 (9) uutta silmukkaa = peukaloaukko. Työssä on nyt 48 (54) s. Neulo sileää suljettua neuletta, kunnes työn korkeus on apulangalle siirretyistä silmukoista ylöspäin mitattuna n. 10 (12) cm. Aloita sitten kärjen sädekavennukset:

1. kavennuskerros: *neulo 4 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs:n loppuun.

Neulo 2 krs sileää neuletta ilman kavennuksia.

2. kavennuskerros: *neulo 3 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs:n loppuun.

Neulo 2 krs sileää neuletta ilman kavennuksia.

Toista kavennuksia tähän tapaan ja neulo kavennusten välissä joka kerta 1 s vähemmän, kunnes työssä on jäljellä 16 (18) s. Katkaise lanka, vedä jäljellä olevien silmukoiden läpi ja kiristä huolellisesti kärjen aukko umpeen.

Peukalo

Siirrä 4 mm sukkapuikoille apulangalla odottaneet 9 (9) s. Ota työhön uusi luonnonvalkoinen lanka ja poimi neulomalla luotujen silmukoiden kohdalta 9 s ja aukon molemmista reunoista 1 s = 20 (20) s. Yhdistä silmukat suljetuksi neuleeksi (laita halutessasi silmukkamerkki kerroksen alkuun) ja neulo sileää neuletta n. 4 (4) cm tai haluamasi pituuden verran. Aloita sitten kärjen kavennukset: *neulo 4 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs:n loppuun. Neulo 1 krs sileää neuletta ilman kavennuksia. *Neulo 3 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs:n loppuun. Neulo 1 krs sileää neuletta ilman kavennuksia. Toista kavennuksia tähän tapaan ja neulo kavennusten välissä joka kerta 1 s


vähemmän, kunnes peukalossa on jäljellä 6 (6) s. Katkaise lanka, vedä jäljellä olevien silmukoiden läpi ja kiristä huolellisesti peukalon kärjen aukko umpeen.

Neulo toinen lapanen samalla tavalla, **mutta** aloita peukalokiilan lisäykset kerroksen alusta katsoen 18 (21) s:n jälkeen.

Viimeistely

Päättele langanpäätyt työn nurjalle puolelle. Käännä lopuksi kirjoneulereuna työn etupuolelle.

Kirjoneule



= 12 s, toista

Aloita tästä

□ = neulo s oikein luonnonvalkoisella(602)

■ = neulo s oikein vaaleanruskealla (607)



Malli ja ohje: Benedicte Skogerbo / Viking Garn
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi