



Skjær-kietaisupitsihuivi hihoilla

2520-3 Viking Kid-Silk

Koko: 1 koko, pituus 250 cm

Lanka: [Viking Kid-Silk](#) (77 % kid mohair, 23 % silkki, 25 g = 200 m)

Langanmenekki: 6 kerää lilahtavaa vaaleanpunaista (364)

Puikot: [pyöröpuikko](#) 4 mm (80 cm) sekä hihoihin [sukkapuikot](#) 3 mm

Muut tarvikkeet: 1 silmukkamerkki, parsinneula lankojen päättelyyn

Neuletiheys: 20 s sileää neuletta 2-kertaisella langalla neulottuna 4 mm puikoilla = n. 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti mallitilkun avulla. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Kietaisuneulehuivi neulotaan yksinkertaisella langalla, mutta aloitus- ja lopetusreunat neulotaan kaksinkertaisella langalla, jotta niistä saadaan tukevammat. Ensin neulotaan leveä pitsineuleinen huiviosa tasoneuleena ja samalla molempiin sivuihin tehdään pyöreät i-cord-reunat. Lopuksi huivin päihin neulotaan pyörönä joustinneuleiset hihat.

I-cord-reunasilmukat (= rs)

Työn oikea puoli: neulo kerroksen 3 ensimmäistä ja 3 viimeistä s:aa oikein.

Työn nurja puoli: nosta kerroksen 3 ensimmäistä ja 3 viimeistä s:aa nurin neulomatta lanka työn edessä.

Ohje

Luo 4 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 118 s. Katkaise toinen lanka ja jatka neulomista 1 langalla. Aloita seuraavalla krs:lla pitsineule ja samanaikaisesti työn molemmissa sivuissa i-cord-reunojen neulominen 3 reunimmaisella s:lla.

1. krs (= työn oikea puoli): 3 rs (ks. I-cord-ohje), neulo 112 s:lla pitsineuletta kaavion mukaan, 3 rs.

2. krs (= työn nurja puoli): 3 rs (ks. I-cord-ohje), neulo 112 n, 3 rs.

Jatka neulomista jaon mukaan edestakaisin, kunnes työn pituus on n. 200 cm. Lopeta pitsineule kokonaiseen mallikertaan eli neulo viimeisenä kaavion 36. krs.

Hihat


Vaihda työhön 3 mm sukkapuikot, yhdistä silmukat suljetuksi neuleeksi ja laita halutessasi silmukkamerkki kerroksen alkuun (= hihasauma, keskellä hihan alla). Neulo 2 krs sileää neuletta ja kavenna 2. krs:lla tasavälein s-luvuksi 56 s. Neulo sitten 2 o, 2 n -joustinneuletta, kunnes joustimen korkeus on n. 25 cm. Ota työhön mukaan toinen lanka ja päättelee silmukat 2-kertaisella langalla joustinneuletta neuloen (oikeat s:t oikein ja nurjat nurin).

Poimi toista hihaa varten aloitusreunasta 3 mm sukkapuikoille 1 s jokaista reunan s:aa kohden sekä 1 s kummankin i-cord-reunan kohdalta = 114 s. Yhdistä silmukat suljetuksi neuleeksi ja laita halutessasi silmukkamerkki kerroksen alkuun (= hihasauma, keskellä hihan alla). Neulo 1 krs sileää neuletta ja kavenna samalla tasavälein s-luvuksi 56 s. Neulo sitten 2 o, 2 n -joustinneuletta, kunnes joustimen korkeus on n. 25 cm. Ota työhön mukaan toinen lanka ja päättelee silmukat 2-kertaisella langalla joustinneuletta neuloen (oikeat s:t oikein ja nurjat nurin).

Viimeistely

Päättelee langanpääät työn nurjalle puolelle.

Pitsineule



□ = neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin

/ = neulo 2 s oikein yhteen

○ = langankierto



Malli ja ohje: Turid Stapnes / Viking Garn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi