



Arven-palmikkokauluri

Snorre Collection 03–6B Viking Balder

Koko: S (M)

Kaulurin mitat: leveys 38 (42) cm ja korkeus 29 (34) cm

Kuvat: vihreä ja valkoinen palmikkokauluri ovat kokoa S ja ruskea kauluri kokoa M.

Lanka: [Viking Balder](#) (100 % superwash villa, 50 g = 70 m)

Langanmenekki: 4 (5) kerää vihreää (834), valkoista (800) tai ruskeaa (808)

Lankavaihtoehtoja:

[Viking Balder Multi](#) (100 % superwash villa, 100 g = 140 m), [Viking Hobbygarn](#) (100 % villa, 50 g = 70 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 5,5 mm (40 cm) ja 6 mm (60–80 cm) sekä [sukkapuikot](#) 5,5 mm

Muut tarvikkeet: palmikkopuikko, [sovituskaapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, päättelyneula

Neuletiheys: 14 s sileää neuletta 6 mm puikoilla = n. 10 cm.

Tarkista tiheys huolellisesti mallitilkun avulla. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempia puikkoihin.

Ohjeesta

Palmikkokauluri neulotaan ylhäältä alas ainoikeinneuleena ja lisäksi etukappaleen keskelle neulotaan koristeeksi leveä palmikkopaneeli. Ensin neulotaan takakappaleen osuus tasoneuleena, ja samalla muotoillaan lisäyksiin olkalinjat ja kaikki reunat pyöristetään i-cord-tekniikalla. Takakappaleen kummaltakin olalta (viiston i-cord-reunan takaa) poimitaan silmukat etukappaleita varten. Etukappaleet neulotaan ensin molemmat erikseen tasoneuleena ja samalla muotoillaan kavennuksia ja lisäyksiä pääntien reuna. Tämän jälkeen etukappaleet yhdistetään yhdeksi kappaleeksi luomalla kappaleiden väliin uudet silmukat. Takakappaleen tavoin myös etukappaleen kaikki reunat pyöristetään i-cord-tekniikalla. Viimeisenä neulotaan kaksin kerroin käännettävä joustinkaulus pyörönä pääntien reunasta ylöspäin. Kaulurissa on eurooppalainen olkalinja.

Selitykset: op = työn oikea puoli, np = työn nurja puoli

Ainaoikeinneule: Neulo silmukat oikein jokaisella kerroksella.

Takakappale

Luo 6 mm pyöröpuikolle 34 (36) s. Neulo ainaoikeaa edestakaisin ja muotoile samalla olkalinja työn kummassakin sivussa lisäyksin ja pyöristä reunat i-cord-tekniikalla.

1. krs: neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, nosta 3 viimeistä s nurin neulomatta lanka työn edessä.

2. krs: *neulo 2 s oikein (kiristä lankaa samalla, jotta reuna pyöristyy), neulo seuraava s etu- ja takareunasta oikein (= 1 s:n lisäys), neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, nosta 3 viimeistä s nurin neulomatta lanka työn edessä*.

Toista *-*, kunnes olet lisännyt silmukoita kummassakin sivussa 10 (12) kertaa ja työssä on yhteensä 54 (60) s. Jatka sitten neuloen ainaoikeaa edestakaisin ja nosta jokaisen krs:n lopussa 3 viimeistä s nurin neulomatta lanka työn edessä. Kun työn korkeus on keskeltä mitattuna n. 26 (31) cm, vaihda työhön 5,5 mm pyöröpuikko ja viimeistele alareuna i-cordilla samalla päättäen silmukat. Ota avuksi 5,5 mm sukkapuikko ja *neulo 2 s oikein, nosta 1 s nurin neulomatta lanka työn takana, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun s:n yli, siirrä 3 s takaisin vasemmalle puikolle*. Toista *-*, kunnes vasemmalla puikolla on jäljellä 3 s ja sukkapuikolla on 3 i-cord-silmukkaa. Katkaise lanka, mutta jätä tarpeeksi pitkä langanpää päättelyyn. Tuo sukkapuikko vasemman puikon etupuolelle ja ompele siististi vierekkäiset silmukat molemmilta puikoilta yhteen. Päättele langanpääs työn nurjalle puolelle.

Vasen etukappale

Aseta uusi lanka takakappaleella vasemman viiston olan yläreunaan työn oikealla puolella. Poimi ja neulo 6 mm pyöröpuikolle i-cord-reunan takaa 13 (16) s. Katso, että i-cord-reunasta jää työn etupuolelle näkyviin kaksi kokonaista silmukkariviä. Neulo 1. krs työn nurjalla puolella näin: neulo 3 s nurin, neulo sitten s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, nosta 3 viimeistä s nurin neulomatta lanka työn edessä.

Jatka sitten neulomista seuraavien 2 krs:n mukaan:

1. krs (op): neulo 2 s oikein, neulo seuraava s etu- ja takareunasta oikein (= 1 s:n lisäys), neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, nosta 3 viimeistä s nurin neulomatta lanka työn edessä.

2. krs (np): neulo 1 s oikein, nosta 1 s oikein neulomatta lanka työn takana, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun s:n yli (= 1 s:n kavennus), neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, nosta 3 viimeistä s nurin neulomatta lanka työn edessä.

Kun olet kaventanut silmukoita ulkoreunassa yhteensä 7 (8) kertaa, lopeta silmukoiden kaventaminen ja jatka ainoastaan lisäyksiä pääntien reunassa, kunnes puikolla on 19 (21) s. Neulo viimeisenä nurjan puolen krs ja 3 viimeistä s nurin. Siirrä silmukat sovituskaapelille odottamaan etukappaleiden yhdistämistä varten.

Oikea etukappale

Aseta uusi lanka takakappaleella oikean viiston olan alareunaan työn oikealla puolella. Poimi ja neulo 6 mm pyöröpuikolle i-cord-reunan takaa 13 (16) s. Katso, että i-cordista jää työn etupuolelle näkyviin 2 kokonaista silmukkariviä. Neulo 1. krs työn nurjalla puolella näin: neulo 2 s nurin, neulo seuraava s ensin etureunasta nurin ja sitten takareunasta oikein (= 1 s:n lisäys), neulo sitten s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, nosta 3 viimeistä s nurin neulomatta lanka työn edessä.

Jatka sitten neulomista seuraavien 2 krs:n mukaan:

1. krs (op): neulo 2 s oikein, nosta 1 s oikein neulomatta lanka työn takana, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun s:n yli (= 1 s:n kavennus), neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, nosta 3 viimeistä s nurin neulomatta lanka työn edessä.

2. krs (np): neulo 2 s oikein, neulo seuraava s etu- ja takareunasta oikein (= 1 s:n lisäys), neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, nosta 3 viimeistä s nurin neulomatta lanka työn edessä.

Kun olet kaventanut silmukoita ulkoreunassa yhteensä 7 (8) kertaa, lopeta silmukoiden kaventaminen ja jatka ainoastaan lisäyksiä pääntien reunassa, kunnes puikolla on 19 (21) s. Neulo vielä 1 krs työn nurjalla puolella ja nosta kerroksen 3 viimeistä s nurin neulomatta lanka työn edessä. Yhdistä etukappaleet seuraavalla op:lla.

Etukappaleiden yhdistäminen

Neulo oikean etukappaleen s:t oikein, **mutta** kun jäljellä on 3 s, nosta 3 viimeistä s **yhtä aikaa** neulomatta vasemmalta puikolta oikealle kuin neuloisit s:t oikein yhteen. Siirrä nämä 3 s **yhtä aikaa** takaisin vasemmalle puikolle ja neulo sitten s:t yksi kerrallaan oikein (i-cord-reuna kääntyy). Luo seuraavaksi etukappaleiden väliin 16 (18) uutta silmukkaa. Ota vasemman etukappaleen silmukat sovituskaaapelilta, neulo s:t oikein ja nosta 3 viimeistä s nurin neulomatta lanka työn edessä.

Neulo seuraava krs työn nurjalla puolella näin: neulo 16 (18) s oikein, 3 s nurin (= pääntien oikeanpuoleinen i-cord-reuna), neulo 16 (18) s oikein, 3 s nurin (= pääntien vasemmanpuoleinen i-cord-reuna), neulo 13 (15) s oikein nosta 3 viimeistä s nurin neulomatta lanka työn edessä.

Jatka neuloen ainoikeaa edestakaisin ja aloita palmikkoneule seuraavalla op:lla kaavion A (B) mukaan etukappaleen keskimmäisillä 24 (26) s:lla. Jatka samalla i-cord-reunojen neulomista työn molemmissa sivuissa samoin kuin aiemmin. Kun etukappaleen korkeus on keskeltä edestä mitattuna n. 24 (29) cm, neulo viimeinen krs työn oikealla puolella ja kavenna samalla palmikkoneuleesta 6 s kaavion A (B) viimeisen krs:n mukaisesti. Vaihda työhön 5,5 mm pyöröpuikko, ota avuksi 5,5 mm sukkapuikko ja viimeistele reuna samalla päättäen s:t seuraavalla nurjan puolen krs:lla samoin kuin takakappaleella.

Kaulus


Aseta uusi lanka pääntien reunaan oikean olkasauman i-cord-reunan taakse. Poimi ja neulo 5,5 mm pyöröpuikolle ensin takakappaleen puolelta niskasta 30 (32) s, sitten etukappaleen puolelta vasemman i-cord-reunan takaa 14 (16) s (katso, että i-cordista jää työn etupuolelle näkyviin 2 kokonaista silmukkariviä), keskeltä edestä 16 (18) s ja vielä oikean i-cord-reunan takaa 14 (16) s (katso, että i-cordista jää työn etupuolelle näkyviin 2 kokonaista silmukkariviä) = 74 (82) s. Yhdistä silmukat suljetuksi neuleeksi ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta 16 cm. Päätele oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin niin, että reuna ei kiristä.

Viimeistely

Päätele langanpääsyt työn nurjalle puolelle.



Palmikkokuvio A



□ = neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin

◻ = neulo s oikealla nurin, nurjalla oikein

◻◻ = neulo 2 s oikein yhteen

◻◻ = ylivetokavennus

Nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein,
vedä nostettu s neulotun s:n yli.

◻◻ = siirrä 1 s palmikkopuikolle työn eteen,
neulo 2 s oikein, palmikkopuikolta 1 s oikein

◻◻ = siirrä 2 s palmikkopuikolle työn taakse,
neulo 1 s oikein, palmikkopuikolta 2 s oikein

Palmikkokuvio B

