



Slipoveri - Cewec 3829

Koko: S (M) L (XL) XXL

Rinnanympäryys: 90 (96) 102 (108) 114 cm

Pituus: 54 (56) 58 (60) 62 cm

Lanka: Cewec Tibet (25 % jakki, 55 % merinovilla, 21 % polyamidi, 25 g = 190 m) ja Cewec Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamidi, 25 g = 235 m)

Langanmenekki:

Tibet 3 (3) 4 (4) 5 kerää

Anisia 2 (2) 3 (3) 4 kerää

Puikot: pyöröpuikot 3,5 ja 5 mm, palmikkopuikko 5 mm

Neuletiheys: 18 s ja 25 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla molemmilla langoilla yhdessä = 10 x 10 cm.
Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempisiin puikkoihin.

Slipoveri neulotaan suljettuna neuleena helmasta kädentielle, sitten työ jaetaan ja neulotaan loppuun tasona. Koko työ neulotaan kaksinkertaisella langalla, yksi lanka Tibetiä ja yksi Anisiaa.

Vartalo

Luo ohuemmalle pyöröpuikolle 194 (204) 214 (224) 234 s molemmilla langoilla yhdessä. Neulo suljettuna neuleena kierrettyä joustinneuletta *1 kiertäen oikein, 1 nurin*, kunnes joustimen korkeus on 5 (5,5) 6 (6) 6 cm. Vaihda paksumpaan pyöröpuikkoon ja laita kerroksen vaihtumiskohtaan ja puoliväliin silmukkamerkit = "sivusaumat".

Neulo nyt kumpaankin sivuun 17 silmukan joustinkolmio ja muilla silmukoilla sileää neuletta seuraavasti: neulo ensimmäisillä 9 s:lla kierrettyä joustinta kuten aiemmin, neulo seuraavilla 80 (85) 90 (95) 100 s:lla sileää neuletta ja kavenna samalla 10 s tasaisin välein, neulo seuraavat 17 s kierrettyä joustinta, neulo seuraavilla 80 (85) 90 (95) 100 s:lla sileää neuletta ja kavenna samalla 10 s tasaisin välein, neulo loput 8 s kierrettyä joustinta = yhteensä 174 (184) 194 (204) 214 s. Neulo 1 krs sileää neuletta ja kummassakin sivussa joustinsilmukat joustinta kuten aiemmin.

Seuraavalla krs:lla kummassakin sivussa joustinkolmio alkaa kaveta, kun sen reunimmaisat kierretyt silmukat siirtyvät kohti keskikohtaa: neulo ensimmäisillä 7 s:lla kierrettyä joustinta, siirrä seuraava (nurja) s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s kiertäen oikein, apupuikolta 1 o, neulo 70 (75) 80 (85) 90 s sileää neuletta, siirrä seuraava (kierretty oikea) s apupuikolle työn eteen, neulo 1 o ja apupuikolta 1 s kiertäen o, neulo seuraavat 13 s kierrettyä joustinta, siirrä seuraava (nurja) s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s kiertäen oikein, apupuikolta 1 o, neulo 70 (75) 80 (85) 90 s sileää neuletta, siirrä seuraava (kierretty oikea) s apupuikolle työn eteen, neulo 1 o ja apupuikolta 1 s kiertäen o, neulo loput 6 s kierrettyä joustinta.

Kolmio kapenee taas seuraavalla kerroksella: neulo ensimmäisillä 6 s:lla kierrettyä joustinta, siirrä seuraava (kierretty oikea) s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s kiertäen oikein, apupuikolta 1 o, neulo 72 (77) 82 (87) 92 s sileää neuletta, siirrä seuraava s apupuikolle työn eteen, neulo 1 o ja apupuikolta 1 s kiertäen o, neulo seuraavat 11 s kierrettyä joustinta, siirrä seuraava s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s kiertäen oikein, apupuikolta 1 o, neulo 72 (77) 82 (87) 92 s sileää neuletta, siirrä seuraava s apupuikolle työn eteen, neulo 1 o ja apupuikolta 1 s kiertäen o, neulo loput 5 s kierrettyä joustinta.

Toista kahta edellistä kerrosta, mutta neulo joka kerroksella aina joustinkolmio 2 s kapeammaksi ja sileää neule 2 s leveämmäksi. Jatka tähän tapaan, kunnes kummassakin sivussa kolmion silmukoita on jäljellä enää 3 s.

Neulo seuraavalla kerroksella kolmion kärki: siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, neulo seuraava s kiertäen oikein ja apupuikolta 1 o. Neulo sileää neuletta seuraavaan kolmioon asti, neulo 1 s kiertäen o, siirrä kolmion keskimäinen s apupuikolle työn taakse, neulo 1 kiertäen o, apupuikolta 1 o. Neulo sileää kunnes jäljellä on krs:n viimeinen s, neulo 1 kiertäen o.

Jatka neuloen kaikilla silmukoilla sileää neuletta, kunnes työn korkeus on 31 (33) 35 (37) 39 cm. Päätä sitten kädenteitä varten 15 s kummassakin sivussa (= 7 s ennen merkkiä ja 8 s merkin jälkeen). Poista merkit samalla. Jatka neuloen taka- ja etukappale tasona erikseen valmiiksi.

Takakappale

Jatka sileää neuletta ja aloita oikean puolen kerroksella kädentien kavennukset: neulo 3 o, 1 ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), neulo kunnes samaa kerrosta on jäljellä 5 s, 2 o yhteen, 3 o. Neulo nurjalla puolella kaikki s:t nurin. Toista näitä kahta kerrosta vielä 5 kertaa. Neulo sitten sileää neuletta, kunnes työn korkeus on 54 (56) 58 (60) 62 cm. Päätä silmukat.

Etukappale

Neulo kuten takakappale, kunnes työn korkeus on 42 (43) 45 (47) 49 cm. Päätä sitten keskimmäiset 20 (21) 22 (23) 24 s pääntietä varten ja neulo kumpikin olka erikseen valmiiksi. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs:lla vielä 1 x 3 s, 1 x 2 s ja 3 x 1 s. Neulo sen jälkeen sileää neuletta, kunnes olka on saman korkuinen kuin takakappaleessa. Päätä silmukat. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.

Viimeistely

Ompele olkasaumat.

Pääntien reunus: Poimi ja neulo ohuemmalla puikolla silmukat pääntieltä: aloita oikean olkasauman kohdalta, poimi ensin takakappaleesta ja sitten etukappaleesta, yhteensä n. 118 (122) 126 (130) 134 s. Pystysuorista reunoista poimitaan n. 3 s jokaista 4 krs:ta kohden. Neulo suljettuna neuleena kierrettyä joustinta *1 kiertäen oikein, 1 nurin* 4 krs ja päätä sitten silmukat neuloen joustinta.

Kädenteiden reunukset: Poimi ja neulo ohuemmalla puikolla silmukat aloittaen kainalon keskeltä, poimi yhteensä n. 102 (106) 110 (114) 118 s. Pystyreunoista poimitaan n. 3 s jokaista 4 krs:ta kohden. Neulo suljettuna neuleena kierrettyä joustinta 4 krs ja päätä sitten s:t neuloen joustinta. Neulo toisen kädentien reunus samoin.

Kostuta työ, levitä alustalle mittoihinsa ja anna kuivua.



Ohje: Stine Hoelgaard Johansen / Cewec

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi