



Pibbar-kirjoneulepusero

2108-3 Viking Eco Highland Wool

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	
Rinnanympäryys:	87	(95)	101	(113)	119	(125)	cm
Pituus:	64	(65)	66	(67)	68	(68)	cm
Hihan pituus:	44	(45)	46	(47)	48	(49)	cm

Lanka: Viking Eco Highland Wool (100 % villa, 50 g = 110 m)

Langanmenekki:

Harmaa (215)	8	(8)	9	(9)	10	(11)	kerää
Valkoinen(200)	1	(2)	2	(2)	2	(3)	kerää
Beige(207)	1	(1)	2	(2)	2	(2)	kerää
Helmenharmaa(212)	1	(1)	1	(2)	2	(2)	kerää

Puikot: pyöröpuikot 3 ja 4,5 mm

Neuletiheys: 20 s sileää neuletta 4,5 mm puikoilla = 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Huom! Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi, että päävärin ja kuviovärin langat ovat koko ajan samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi päävärin lanka puikolle aina kuviovärin yläpuolelta ja vastaavasti, ota kuviovärin lanka puikolle aina päävärin alapuolelta. Kun langat eivät kierry toistensa ympärille työn nurjalla puolella, kirjoneuleesta tulee tasainen.

Vartalo

Luo 3 mm puikoilla harmaalla 174 (190) 202 (226) 238 (250) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 6 (6) 6 (7) 7 (7) cm. Vaihda työhön 4,5 mm puikot ja jatka neuloen sileää neuletta. Aseta silmukkamerkit työn sivuihin siten, että merkkien välissä on 87 (95) 101 (113) 119 (125) s etu- ja takakappaleella. Kun työn korkeus on n. 43 cm, pääätä kädentietä varten työn molemmissa sivuissa 12 s eli merkin molemmin puolin 6 s. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat.

Hihat

Luo 3 mm puikoilla harmaalla 42 (44) 44 (46) 48 (48) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 6 (6) 6 (7) 7 (7) cm. Vaihda työhön 4,5 mm puikot. Aseta silmukkamerkki kerroksen vaihtumiskohtaan. Neulo sileää neuletta ja lisää 1. krs:n lopussa 1 s. Työssä on nyt 43 (45) 45 (47) 49 (49) s. Jatka neulomista suljettuna neuleena ja lisää 1 s merkin molemmin puolin. Toista tällaiset lisäykset n. 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 2 (2) cm:n välein, kunnes työssä on 69 (73) 75 (79) 85 (87) s ja hihan pituus on n. 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm. Pääätä kädentietä varten 12 s eli merkin molemmin puolin 6 s. Neulo toinen hiha samoin.

Kaarroke

Neulo harmaalla kaikki kappaleet samalle 4,5 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten päätettyjen silmukoiden kohdalle = 264 (288) 304 (336) 360 (376) s. Aseta silmukkamerkki takakappaleen ja oikeanpuoleisen hihan väliin (= kerroksen vaihtumiskohta). Neulo sileää neuletta 2 (4) 6 (8) 10 (12) krs. Aloita kirjoneule piirroksen mukaan merkitystä kohdasta. Kaarrokkeen kavennukset sisältyvät piirroksen. Kun piirroksen kaikki kerrokset on neulottu, työssä on jäljellä 99 (108) 114 (126) 135 (141) s.

Pääntien reunus

Vaihda työhön 3 mm puikot ja jatka neulomista beigellä. Neulo 1 krs sileää neuletta ja kavenna tasavälein s-luvuksi 94 (96) 98 (100) 104 (108) s. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 3 cm. Pääätä silmukat joustavasti.

Viimeistely

Ompele kainaloiden saumat ja päättelee langanpäät.

