



Venn-neuleliivi

2036-3 Viking Alpaca Bris

Koko: XS (S) M (L) XL (2XL)

Neuleen mitat

-rinnanympäryys: 88 (96) 104 (112) 120 (128) cm

-pituus: 55 (56) 57 (58) 59 (60) cm

Lanka: [Viking Alpaca Bris](#) (60 % baby-alkapka, 11 % merinovilla, 29 % nylon, 50 g = 150 m)

Lankavaihtoehto: [Viking Alpaca Bris Multi](#) (42 % baby-alkapka, 33 % merinovilla, 25 % nylon, 100 g = 270 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki: 4 (4) 5 (5) 6 (6) kerää helmenharmaata (312)

Puikot: [pyöröpuikot](#) 9 mm (80 cm) ja 10 mm (40 cm + 80 cm)

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, [sovituskapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, päättelyneula

Neuletiheys: 10 s sileää neuletta 2-kertaisella langalla neulottuna 10 mm puikoilla = n. 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

Ohjeesta

Neuleliivi neulotaan alhaalta ylös 2-kertaisella langalla, ensin pyörönä kainaloiden kohdalle asti ja sitten taka- ja etukappaleet erikseen tasoneuleena valmiiksi. Liivissä on pyöreä pääntie. Olkasaumat ommellaan silmukoita jäljittelemällä, jolloin saumakohdasta tulee siisti ja huomaamaton.

Miehusta

Luo 9 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 88 (96) 104 (112) 120 (128) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 2 o, 2 n -joustinneuletta n. 6 cm. Vaihda työhön pitempi 10 mm pyöröpuikko ja jatka neuloen sileää neuletta. Laita silmukkamerkit työn kumpaankin sivuun niin, että merkkien välissä on taka- ja etukappaleella kummallakin 44 (48) 52 (56) 60 (64) s. Kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 31 (32) 32 (33) 33 (34) cm, päättele kummankin sivumerkin kohdalla kädenteitä varten 4 s eli merkin molemmin puolin 2 s. Neulo etu- ja takakappale erikseen valmiiksi tasoneuleena. Neulo ensin takakappale.

Takakappale

Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin, ja **päättele samalla** joka 2. krs kappaleen kummastakin reunasta kädenteitä varten ensin 1 (1) 1 (1) 1 (2) x 2 s ja sitten 1 (1) 1 (2) 2 (2) x 1 s = 34 (38) 42 (44) 48 (48) s. Neulo sitten sileää neuletta suoraan ylöspäin, kunnes takakappaleen korkeus on keskeltä mitattuna n. 55 (56) 57 (58) 59 (60) cm. Siirrä silmukat sovituskäpälille odottamaan, silmukoita ei päätellä vielä tässä vaiheessa.

Etukappale

Neulo kuten takakappale, kunnes etukappaleen korkeus on keskeltä mitattuna n. 44 (45) 46 (46) 47 (48) cm. Siirrä keskimmäiset 8 (10) 10 (10) 12 (12) s sovituskäpälille odottamaan ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

Oikea etukappale

Neulo sileää neuletta edestakaisin ja päättele samalla joka 2. krs pääntien reunasta ensin 1 x 3 s, sitten 1 x 2 s ja vielä 1 (1) 1 (2) 2 (2) x 1 s = 7 (8) 10 (10) 11 (11) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes etukappale on yhtä korkea kuin takakappale. Siirrä olan silmukat sovituskäpälille odottamaan, silmukoita ei päätellä vielä tässä vaiheessa.

Vasen etukappale

Neulo kuten oikea etukappale, mutta peilikuvana.

Kappaleiden yhdistäminen

Ompele silmukoita jäljittelemällä kummankin olan 7 (8) 10 (10) 11 (11) s etu- ja takakappaleelta yhteen.

Pääntien reunus

Siirrä lyhyelle 10 mm pyöröpuikolle ensin 20 (22) 22 (24) 26 (28) s takakappaleelta. Poimi ja neulo 2-kertaisella langalla lisäksi etukappaleen puolelta pääntien reunaa pitkin 40 (42) 42 (44) 42 (44) s = 60 (64) 64 (68) 68 (72) s. Neulo suljettuna neuleena 2 o, 2 n -joustinneuletta n. 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm. Neulo viimeisellä krs:lla kaikkien nurjien silmukoiden kohdalla 2 s nurin yhteen. Päättele oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Kädentien reunus

Poimi ja neulo lyhyelle 10 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla kädentien reunaa pitkin n. 44 (48) 48 (48) 52 (52) s. Neulo suljettuna neuleena 2 o, 2 n -joustinneuletta n. 3 cm. Päättele oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Viimeistely

Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle.

Malli ja ohje: Turid Stapnes / Viking Garn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi