



Clara-neuleliivi, V-pääntie

2025-2 Viking Kid-Silk

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	
Rinnanympärys:	88	(93)	98	(105)	115	(125)	cm
Pituus:	51	(53)	55	(56)	57	(59)	cm

Lanka: Viking Kid-Silk (77 % kid mohair, 23 % silkki, 25 g = 200 m)

Langanmenekki:

Väri A	2	(2)	3	(3)	3	(3)	kerää
Väri B	2	(2)	3	(3)	3	(3)	kerää

Huom! Liivi neulotaan 2-kertaisella langalla eli 1 lanka väriä A ja 1 lanka väriä B

Puikot: pyöröpuikot 4 ja 5 mm

Muut tarvikkeet: apupuikko tai silmukanpidin, 2 silmukkamerkkiä

Neuletiheys: 16 s sileää neuletta 2-kertaisella langalla 5 mm puikoilla = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempia puikkoihin.

Värivaihtoehdot seuraavalla sivulla.

Värivaihtoehdot

Väritys 1: Murrettu punainen (371) ja Beige (306)

Väritys 2: Vaalea lila (367) ja Lilahtava harmaa (368)

Väritys 3: Valkoinen (300) ja Luonnonvalkoinen (302)

Väritys 4: Turkoosi (329) ja Sininen (324)

Ohjeesta

Liivi neulotaan helmasta pääntielle 2-kertaisella langalla. Helma- ja vartalo-osuus neulotaan suljettuna neuleena kainalon kohdalle asti. Tämän jälkeen työ jaetaan puoliksi etu- ja takakappaleeseen ja kumpikin kappale neulotaan sileänä neuleena edestakaisin. **Huom!** Kun taka- ja etukappaleet on neulottu ohjeen mukaiseen mittaan, jätetään pääntien keskimmäiset sekä olan silmukat puikolle odottamaan siihen asti, kunnes kappaleet yhdistetään. Tällöin kummankin olan silmukat ommellaan silmukoimalla eli silmukoita jäljittelemällä yhteen etu- ja takakappaleelta, jolloin olkasaumasta tulee siisti, yhtenäinen ja huomaamaton.

Vartalo

Luo 4 mm puikoilla 2-kertaisella langalla 140 (148) 156 (168) 184 (200) s ja neulo 1 o, 1 n-joustinneuletta suljettuna neuleena 4 cm. Laita silmukkamerkit työn sivuihin siten, että merkkien välissä on sekä etu- että takakappaleella 70 (74) 78 (84) 92 (100) s. Vaihda työhön 5 mm puikot ja jatka neuloen sileää neuletta, kunnes työn korkeus on 33 (34) 35 (36) 36 (37) cm. Päätele kädenteitä varten työn molemmissa sivuissa 5 s. Nyt sekä etu- että takakappaleella on jäljellä 65 (69) 73 (79) 87 (95) s. Neulo etu- ja takakappale erikseen valmiiksi. Neulo ensin takakappale.

Takakappale

Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin ja päätele samalla kappaleen kummassakin sivussa kädentien reunassa joka 2. krs ensin 1 x 2 s ja sitten 3 (3) 4 (5) 5 (5) x 1 s = 55 (59) 61 (65) 73 (81) s. Kun takakappaleen korkeus on 51 (53) 55 (56) 57 (59) cm, jätä kaikki s:t puikolle odottamaan etukappaleen neulomisen ajaksi. Silmukoita ei päätellä vielä tässä vaiheessa.

Etukappale

Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin ja päätele samalla kappaleen kummassakin sivussa kädentien reunassa joka 2. krs 1 x 2 s ja 3 (3) 4 (5) 5 (5) x 1 s = 55 (59) 61 (65) 73 (81) s.

Aloita V-pääntien kavennukset 5. kerroksella. Siirrä kappaleen keskimäinen s (= keskisilmukka) V-pääntietä varten apupuikolle odottamaan ja neulo etukappaleen kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Neulo ensin oikea etukappale.

Oikea etukappale

Aloita kädentien reunasta ja neulo sileää neuletta edestakaisin. Jatka silmukoiden päättelyä kädentien reunassa.

Päätele samalla 1 s pääntien reunassa: nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo sileää neuletta krs loppuun. Tee tällaiset kavennukset ensin joka 2. krs yhteensä 3 kertaa, sitten vuorotellen joka 4. ja joka 2. krs työn oikealla puolella. Toista kavennuksia, kunnes puikolla on jäljellä 14 (16) 18 (20) 22 (24) s. Neulo oikea etukappale saman mittaiseksi kuin takakappale. Jätä silmukat puikolle odottamaan ja neulo seuraavaksi vasen etukappale.

Vasen etukappale

Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi. Tee V-pääntien kavennukset työn oikealla puolella krs:n lopussa: neulo viimeiset 2 s oikein yhteen.

Kappaleiden yhdistäminen

Laita olan 14 (16) 18 (20) 22 (24) s sekä etu- että takakappaleelta vastakkain oikea puoli ylöspäin ja ompele silmukoita jäljittelemällä sauma kiinni. Ompele toinen olka samoin.

Pääntien reunus

Poimi 4 mm puikolle 2-kertaisella langalla takakappaleen odottamassa olleet silmukat. Poimi sitten V-pääntien vasemmasta reunasta 1 s jokaista reunan silmukkaa kohden. Poimi seuraavaksi etukappaleen odottamassa ollut silmukka (= keskisilmukka) apupuikolta, merkitse silmukka silmukkamerkillä, ja poimi lopuksi vielä V-pääntien oikeasta reunasta saman verran silmukoita kuin mitä poimit V-pääntien vasemmasta reunasta. Silmukkaluvun tulee olla jaollinen luvulla 2.

Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 8 krs ja tee samalla kavennukset keskisilmukan molemmin puolin: neulo joustinneuletta, kunnes merkittyä keskisilmukkaa edeltää 2 s, neulo 2 oikein (tai nurin) yhteen, 1 o, neulo 2 oikein (tai nurin) yhteen. Toista tällaiset kavennukset ensin joka krs yhteensä 2 kertaa, sitten joka 2. krs yhteensä 3 kertaa. Päätä silmukat oikein neuloen.

Kädentien reunus

Poimi 4 mm puikolle 2-kertaisella langalla kädentien reunasta n. 74 (78) 80 (84) 86 (90) s. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 8 krs. Päätä silmukat oikein neuloen.

Malli ja ohje: Viking Garn / Gerd Auestad
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi