



Kos-neulepusero

2022-9 Viking Alpaca Bris

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	
Rinnanympäryys:	88	(96)	104	(112)	120	(128)	cm
Pituus:	60	(61)	62	(63)	64	(64)	cm
Hihan pituus:	48	(49)	50	(51)	52	(52)	cm

Lanka: Viking Alpaca Bris (60 % baby alpukka, 11 % merinovilla, 29 % nylon, 50 g = 150 m)

Langanmenekki:

Tumma farkunsininen (327)	5	(5)	6	(6)	7	(7)	kerää
Valkoinen (300)	1	(1)	1	(2)	2	(2)	kerää

Puikot: pyöröpuikot ja sukka puikot 5 ja 6 mm

Neuletiheys: 15 s sileää neuletta 6 mm puikoilla = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Huom! Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi, että päävärin ja kuviovärin langat ovat koko ajan samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi päävärin lanka puikolle aina kuviovärin yläpuolelta ja vastaavasti, ota kuviovärin lanka puikolle aina päävärin alapuolelta. Kun langat eivät kierry toistensa ympärille työn nurjalla puolella, kirjoneuleesta tulee tasainen.

Vartalo

Luo 5 mm puikoilla tummalla farkunsinisellä 132 (144) 156 (168) 180 (192) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 3 cm. Vaihda työhön 6 mm puikot ja aloita kirjoneule piirroksen mukaan. Aseta silmukkamerkit työn sivuihin siten, että merkkien välissä on etukappaleella 67 (73) 79 (85) 91 (97) s ja takakappaleella 65 (71) 77 (83) 89 (95) s. Jatka kirjoneuleen jälkeen neulomista tummalla farkunsinisellä. Kun työn korkeus on n. 39 cm, jaa työ kädenteitä varten etu- ja takakappaleeseen ja neulo kumpikin kappale erikseen valmiiksi.

Takakappale

Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin, kunnes takakappaleen korkeus on n. 60 (61) 62 (63) 64 (64) cm. Päätä silmukat.

Etukappale

Neulo kuten takakappale, mutta kun etukappaleen korkeus on keskeltä edestä mitattuna n. 54 (55) 56 (57) 58 (58) cm, siirrä keskimmäiset 11 (13) 13 (13) 13 (13) s pääntien reunusta varten apulangalle tai apupuikolle odottamaan. Neulo etukappaleen kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päätä joka 2. krs pääntien reunassa 1 x 4 (4) 4 (5) 5 (6) s, 1 x 3 s, 1 x 2 s ja 1 x 1 s. Neulo kappale saman mittaiseksi kuin takakappale. Neulo etukappaleen toinen puoli samoin.

Hihat

Luo 5 mm puikoilla tummalla farkunsinisellä 28 (30) 32 (34) 36 (38) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 3 cm. Vaihda työhön 6 mm puikot. Neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla tasavälein s-luvuksi 33 (35) 37 (37) 39 (41) s. Aseta silmukkamerkki kerroksen vaihtumiskohtaan ja lisää 1 s merkin molemmin puolin. Toista tällaiset lisäykset n. 3,5 (3,5) 3,5 (3,5) 3 (3) cm välein. Kun hihan pituus on n. 35 (36) 37 (38) 39 (39) cm, aloita kirjoneule piirroksen mukaan (kohdista piirroksen merkitty keskikohta hihan keskelle, ja laske sen perusteella mistä kohtaa aloitat kuvion kerroksen alussa). Jatka kirjoneuleen jälkeen neulomista tummalla farkunsinisellä. Kun hihassa on yhteensä 57 (59) 63 (65) 69 (71) s ja hihan pituus on n. 48 (49) 50 (51) 52 (52) cm, päätä silmukat.

Neulo toinen hiha samoin.

Yhdistäminen

Ompele olan 18 (20) 23 (25) 28 (30) s etu- ja takakappaleelta yhteen työn kummallakin puolella. Ompele kädentien saumat.

Pääntien reunus

Vaihda työhön 5 mm puikot. Aloita vasemmalta olalta ja poimi tummalla farkunsinisellä pääntien reunasta 66 (68) 70 (72) 74 (76) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 3 cm. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen.

- = tumma farkunsininen
□ = valkoinen

