



Fabiola-pitsipusero

1703-3 Viking Björk

Koko:	S	(M)	L	(XL)	
Rinnanympärys:	91	(103)	114	(126)	cm
Pituus:	56	(58)	60	(62)	cm
Hihan pituus:	46	(47)	48	(48)	cm

Lanka: [Viking Björk](#) (50 % bambuviskoosi, 50 % puuvilla, 50 g = 147 m)

Lankavaihtoehdot: [Viking Fröya](#) (80 % superwash villa, 20 % nylon, 50 g = 150 m),

[Viking Alpaca Liten Storm](#) (40 % alpaka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 175 m)

Huom! Langanmenekki saattaa vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki:

Valkoinen (500)	10	(10)	11	(12)	kerää
-----------------	----	------	----	------	-------

Puikot: [pyöröpuikot](#) 2,5 ja 3 mm (suosituspituus: 80–100 cm) sekä [sukkapuikot](#) 2,5 ja 3 mm

Neuletiheys: 25 s sileää neuletta 3 mm puikoilla = 10 cm ja 28 s pitsineuletta 3 mm puikoilla = 10 cm

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempia puikkoihin.

Vartalo

Luo 2,5 mm puikoilla 228 (258) 286 (314) s ja neulo ainaoikeaa (1 krs o, 1 krs n) suljettuna neuleena yhteensä 6 kerrosta. Vaihda työhön 3 mm puikot. Neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla tasavälein s-luvuksi 256 (288) 320 (352) s. Aloita pitsineule mallikerran A mukaan. Laita silmukkamerkit työn sivuihin siten, että merkkien välissä etukappaleella on 129 (145) 161 (177) s ja takakappaleella 127 (143) 159 (175) s. Kun työn korkeus on n. 33 cm, päättä molemmissa sivuissa kädenteitä varten 16 s eli merkin molemmin puolin 8 s. Jätä työ odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 3 mm puikoilla 50 (55) 60 (60) s ja neulo suljettuna neuleena pitsineuletta mallikerran B mukaan. Laita silmukkamerkki kerroksen vaihtumiskohtaan. Lisää kerroksen ensimmäisen silmukan eli nurjan silmukan molemmin puolin 1 s, ja toista tällaiset lisäykset n. 1,5 cm:n välein, kunnes hihassa on yhteensä 110 (115) 120 (126) s. **Huom!** Neulo uudet silmukat osaksi pitsineuletta. Kun hihan pituus on n. 46 (47) 48 (48) cm (tai haluamasi pituus), päättä viimeisellä krs:lla hihan alla 15 s eli kerroksen 1. nurja s ja sen molemmin puolin 7 s. Neulo toinen hiha samoin.

Raglankaarroke

Neulo kaikki kappaleet samalle 3 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 414 (456) 498 (542) s. Laita kappaleiden välille silmukkamerkit (= 4 raglansaumaa). Jatka miehustassa pitsineuletta mallikerran A mukaan ja hihoissa pitsineuletta mallikerran B mukaan. **Aloita samalla raglankavennukset:** *neulo pitsineuletta, kunnes merkkiä edeltää 5 s, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo 6 o, 2 o yhteen*. Toista *-* jokaisen merkin kohdalla ja joka 2. krs.

Huom! Joka kerta, kun tulet raglankavennuksissa nurjan silmukan kohdalle mallikerrassa A, neulo seuraavasti: ennen merkkiä, nosta 1 s neulomatta, 2 o yhteen, vedä nostettu s yhteen neulottujen yli, 6 o, neulo 3 o yhteen. Jatka neulomista, kunnes olet tehnyt raglankavennuksia yhteensä 34 (39) 43 (47) kertaa.


Pääntien reunus

Neulo 1 krs sileää ja kavenna samalla tasavälein s-luvuksi 108 (112) 116 (120) s. Neulo 2 krs sileää, sitten 1 krs nurin (= taitereuna) ja vielä lopuksi 2 krs sileää. Päättä silmukat löyhästi.


Viimeistely

Käännä pääntien reunus kaksin kerroin työn nurjalle puolelle ja ompele reunus kiinni. Ompele kainalosaummat.

Mallikerta A



Mallikerta B



- = neulo oikealla oikein, nurjalla nurin
- = neulo oikealla nurin, nurjalla oikein
- = langankierto
- = 2 oikein yhteen
- = nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli