



Liselotte-neulehuppari

2489 Hjertegarn Lima

Koko:	S	(M)	L	(XL)	2XL	(3XL)	
Rinnanympäryys:	n. 106	(115)	120	(128)	133	(142)	cm
Pituus:	n. 54	(55)	56	(57)	58	(59)	cm

Lanka: [Hjertegarn Lima](#) (100 % villa, 50 g = 100 m)

Lankavaihtoehtoja:

[Hjertegarn Extrafine Merino 90](#) (100 % merinovilla, 50 g = 90 m), [Hjertegarn Incawool](#) (100 % villa, 100 g = 160 m), [Hjertegarn Natura Merino wool](#) (100 % merinovilla, 50 g = 108 m), [Hjertegarn New Life Wool](#) (65 % kierrätysvilla, 35 % muita kierrätyskuituja, 100 g = 200 m)

Huom! Langanmenekki saattaa vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki:

Meleerattu turkoosi (1910) tai

Meleerattu vaalea liila (1949) 12 (12) 13 (14) 15 (16) kerää

Puikot: [pyöröpuikot](#) 4 ja 4,5 mm (40 + 80 cm) sekä pyöröpuikko 3,5 mm (80 cm) hupun reunusta varten, [sukkapuikot](#) 4 ja 4,5 mm

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkkiä, [sovituskaapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, päättelyneula

Neuletiheys: 18 s ja 24-25 krs sileää neuletta = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neulehuppari neulotaan alhaalta ylös: alaosa neulotaan suljettuna neuleena kainaloiden tasalle asti, jonka jälkeen työ jaetaan puoliksi etu- ja takakappaleeseen ja kumpikin kappale neulotaan erikseen tasoneuleena. Huppari on malliltaan laatikkomainen ja väljätkö. Hihoja varten silmukat poimitaan kädentien reunasta ja hihat neulotaan kädentieltä alaspäin suljettuna neuleena. Viimeisenä paitaan neulotaan huppu suoraan kiinni pänttien reunaan. Hupun yläosaan neulottava suorakaiteen muotoinen kaitale tekee hupusta ryhdikkäämmän näköisen. Työ viimeistellään kiinnittämällä hupun sileänä neuleena neulottu reunus työn nurjalle puolelle neulomalla ja samalla päätellen reunuksen silmukat. Hupparissa on alas laskeutuva viisto olkalinja.

Selitykset:

M = merkki

lisää 1 s = neulo silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein

rs = reunasilmukka; neulo s nurin jokaisella krs:lla

OP = työn oikea puoli, NP = työn nurja puoli

Lue ohje huolellisesti läpi ennen neulonnan aloittamista.

Ohje

Miehusta

Luo 4 mm pyöröpuikolle (80 cm) 176 (192) 200 (216) 224 (240) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta 6 cm. Vaihda työhön 4,5 mm pyöröpuikko ja jatka neuloen sileää neuletta. Aloita lisäykset 3. krs:lla työn kummassakin sivussa ja lisää samalla työhön myös 4 silmukkamerkkiä: neulo 5 s o, **M1**, lisää 1 s, neulo 78 (86) 90 (98) 102 (110) s o, lisää 1 s, **M2**, neulo 10 s o, **M3**, lisää 1 s, neulo 78 (86) 90 (98) 102 (110) s o, lisää 1 s, **M4**, neulo 5 s o.

Toista lisäykset työn kummassakin sivussa merkittyjen 10 s:n molemmin puolin 8 cm:n välein vielä 3 kertaa. Kun kaikki lisäykset on tehty, työssä on yhteensä 192 (208) 216 (232) 240 (256) s eli taka- ja etukappaleella kummallakin 96 (104) 108 (116) 120 (128) s mukaan lukien kummankin sivun merkityt 10 s. Neulo sitten sileää neuletta, kunnes työn korkeus on keskeltä takaa mitattuna 32 cm. Jaa työ puoliksi kummassakin sivussa merkittyjen 10 silmukan puolivälistä kädenteitä varten ja neulo etu- ja takakappaleet erikseen valmiiksi. Siirrä etukappaleen silmukat sovituskapeleille odottamaan ja neulo ensin takakappale.

Takakappale

Jatka sileää neuletta edestakaisin takakappaleen 96 (104) 108 (116) 120 (128) s:lla. Neulo jokaisella kerroksella ensimmäinen ja viimeinen silmukka nurin (= rs:t). Neulo, kunnes kädentien korkeus on 20 (21) 22 (23) 24 (25) cm. Aloita sitten kummankin olan viistotus kädentien reunasta kohti pänttietä: päätä aina kerroksen alussa kummassakin reunassa 4 x 8 s (4 x 9 s) 2 x 9 s ja 2 x 10 s (3 x 10 s ja 1 x 11 s) 1 x 10 s ja 3 x 11 s (1 x 11 s ja 3 x 12 s). Päättele jäljellä olevat 32 (32) 32 (34) 34 (34) s takakappaleen keskeltä kerralla pänttietä varten.

Etukappale

Jatka sileää neuletta edestakaisin etukappaleen 96 (104) 108 (116) 120 (128) s:lla. Neulo jokaisella kerroksella ensimmäinen ja viimeinen silmukka nurin (= rs:t). Neulo etukappale samalla tavoin kuin takakappale, kunnes kädentien korkeus on 12 (13) 14 (15) 16 cm. Päättele seuraavalla NP:n kerroksella keskimmäiset 14 (14) 14 (16) 16 (16) s pänttietä varten ja neulo pänttien kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

Pänttien vasen puoli

Neulominen alkaa kädentien reunasta työn oikealla puolella.

Neulo ensin 4 krs sileää neuletta edestakaisin niin, että päättelet samalla jokaisen NP:n kerroksen alusta 2 s = 37 (41) 43 (46) 48 (52) s. Jatka neuloen sileää neuletta ja kavenna 1 s seuraavan OP:n kerroksen lopussa: 1 rs n, neulo sileää neuletta, kunnes kerroksella on jäljellä 3 s, nosta 1 s neulomatta, 1 s o, vedä nostettu s neulotun yli, 1 rs n.

Toista 1 s:n kavennus joka 2. krs (= OP) pääntien reunassa yhteensä 5 kertaa = 32 (36) 38 (41) 43 (47) s. Neulo tämän jälkeen sileää neuletta suoraan ylöspäin, kunnes kädentien korkeus on 20 (21) 22 (23) 24 (25) cm.

Aloita sitten olan viistotus kädentien reunasta kohti pääntietä: päättele jokaisen OP:n kerroksen alusta 4 x 8 s (4 x 9 s) 2 x 9 s ja 2 x 10 s (3 x 10 s ja 1 x 11 s) 1 x 10 s ja 3 x 11 s (1 x 11 s ja 3 x 12 s). Katkaise lanka ja vedä se viimeisen silmukan läpi.

Pääntien oikea puoli

Neulominen alkaa pääntien reunasta työn oikealla puolella.

Aseta uusi lanka pääntien reunaan. Neulo ensin 4 krs sileää neuletta edestakaisin niin, että päättelet samalla jokaisen OP:n kerroksen alusta 2 s = 37 (41) 43 (46) 48 (52) s. Jatka neuloen sileää neuletta ja kavenna 1 s seuraavan OP:n kerroksen alussa: 1 rs n, 2 s o yhteen, neulo sileää neuletta, kunnes kerroksella on jäljellä 1 s, 1 rs n.

Toista 1 s:n kavennus joka 2. krs (= OP) pääntien reunassa yhteensä 5 kertaa = 32 (36) 38 (41) 43 (47) s. Neulo tämän jälkeen sileää neuletta suoraan ylöspäin, kunnes kädentien korkeus on 20 (21) 22 (23) 24 (25) cm.

Aloita sitten olan viistotus kädentien reunasta kohti pääntietä: päättele jokaisen NP:n kerroksen alusta 4 x 8 s (4 x 9 s) 2 x 9 s ja 2 x 10 s (3 x 10 s ja 1 x 11 s) 1 x 10 s ja 3 x 11 s (1 x 11 s ja 3 x 12 s). Katkaise lanka ja vedä se viimeisen silmukan läpi.

Kappaleiden yhdistäminen

Ompele olkasaumat.

Hihat

Hihan neulominen aloitetaan pyöröpuikolla. Kun pyöröpuikko jää liian pitkäksi, jatka neulomista sukka-putkilla.

Laita silmukkamerkki kädentien alaosaan kainalon keskelle merkitsemään kerroksen alkua. Poimi ja neulo kädentien reunasta 4,5 mm pyöröpuikolle (40 cm) merkin vasemmalta puolelta aloittaen kohti olkasaumaa 35 (37) 39 (41) 43 (45) s. Poimi ja neulo saman verran silmukoita myös kädentien toista reunaa pitkin. Hihassa on nyt yhteensä 70 (74) 78 (82) 86 (90) s.

Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 2 krs sileää neuletta. Aloita seuraavalla krs:lla kavennukset hihan alla merkin molemmin puolin: 1 s o, 2 s o yhteen, neulo sileää neuletta, kunnes kerroksella on jäljellä 3 s, nosta 1 s neulomatta, 1 s o, vedä nostettu s neulotun yli, 1 s o. Toista tällaiset kavennukset joka 7. (6.) 6. (5.) 5. (4.) krs yhteensä 13 (15) 16 (18) 19 (12) kertaa.

Koko 3XL: jatka kavennuksia vielä joka 5. krs yhteensä 9 kertaa (= kavennuksia tehty kaiken kaikkiaan 21 kertaa).

Kun kaikki kavennukset on tehty, hihassa on jäljellä 44 (44) 46 (46) 48 (48) s. Neulo sitten sileää neuletta, kunnes hihan pituus on kainalosta alaspäin mitattuna 42 (41) 41 (40) 40 (39) cm. Vaihda työhön 4 mm sukka-putkot ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta 6 cm. Päättele silmukat. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Huppu

Aseta uusi lanka etukappaleen keskeltä pääteltyjen 14 (14) 14 (16) 16 (16) silmukan puoliväliin. Poimi ja neulo 4,5 mm pyöröpuikolle (40 cm) etukappaleelta 7 (7) 7 (8) 8 (8) s (eli 1 s jokaista reunan pääteltyä silmukkaa kohden), viistosta reunasta 15 s, pystysuoraa sivua pitkin kohti olkasaumaa 8 s, takakappaleen puolelta niskasta 30 (30) 30 (32) 32 (32) s, pystysuoraa sivua pitkin 8 s, viistosta reunasta 15 s ja vielä etukappaleelta toiset 7 (7) 7 (8) 8 (8) s (eli 1 s jokaista reunan pääteltyä silmukkaa kohden) = 90 (90) 90 (94) 94 (94) s.

Merkitse silmukkamerkeillä 14 s takakappaleen keskeltä huppua varten. Kerroksen vaihtumiskohta on keskellä edessä, laita tähän kohtaan 3. silmukkamerkki (= keskietumerkki). Neulo 1 krs suljettuna neuleena sileää neuletta ja kavenna samalla 1 s kerroksen alussa ja lopussa = 88 (88) 88 (92) 92 (92) s.

Hupun lisäykset

Jatka nyt sileää neuletta edestakaisin ja aloita lisäykset seuraavalla krs:lla:

- 1. krs (OP):** 1 rs n, neulo sileää neuletta takakappaleen merkittyihin silmukoihin asti, **lisää 1 s**, neulo 14 o, **lisää 1 s**, neulo sileää neuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 rs n.
- 2. krs (NP):** neulo kaikki s:t nurin.
- 3. krs (OP):** 1 rs n, neulo sileää neuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 rs n.
- 4. krs (NP):** neulo kaikki s:t nurin.

Toista kerroksia 1–4, kunnes olet tehnyt lisäykset takakappaleen merkittyjen silmukoiden molemmin puolin yhteensä 6 kertaa = 100 (100) 100 (104) 104 (104) s. Neulo sitten sileää neuletta suoraan ylöspäin, kunnes hupun korkeus on takakappaleen keskeltä pääntien reunasta mitattuna 23 cm.

Hupun kavennukset

Aloita kavennukset seuraavalla OP:n kerroksella: 1 rs n, neulo sileää neuletta, kunnes takakappaleen merkittyjä 14 silmukkaa edeltää 2 s, nosta 1 s neulomatta, 1 s o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo 14 s o, 2 s o yhteen, neulo sileää neuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 rs n.

Toista tällaiset kavennukset joka 4. krs yhteensä 4 kertaa merkittyjen silmukoiden molemmin puolin. Tämän jälkeen toista kavennukset **vielä joka 2. krs**, kunnes olet tehnyt kavennukset merkittyjen silmukoiden molemmin puolin yhteensä 9 kertaa. Neulo seuraavat 4 krs näin:

- 1. krs (OP):** 1 rs n, neulo sileää neuletta, kunnes takakappaleen merkittyjä 14 silmukkaa edeltää 3 s, neulo 3 s takareunasta kiertäen o yhteen, neulo 14 s o, 3 s o yhteen, neulo sileää neuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 rs n.
- 2. krs (NP):** neulo kaikki s:t nurin.
- 3. krs (OP):** 1 rs n, neulo sileää neuletta, kunnes takakappaleen merkittyjä 14 silmukkaa edeltää 3 s, neulo 3 s takareunasta kiertäen o yhteen, 14 s o, 3 s o yhteen, neulo sileää neuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 rs n.
- 4. krs (NP):** **päättele** ensimmäiset 30 (30) 30 (32) 32 (32) s **nurin**, luo työhön 1 uusi silmukka (= oikea saumakohta), 14 s o, luo työhön 1 uusi silmukka (= vasen saumakohta), **päättele** loput 30 (30) 30 (32) 32 (32) s **nurin**.

Hupun yläkaitale

Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin jäljellä olevilla 16 s:lla ja neulo jokaisella kerroksella ensimmäinen ja viimeinen silmukka nurin (= rs:t). Kun kaitaleen pituus on n. 16 (16) 16 (17) 17 (17) cm eli yhtä pitkä kuin hupun yläreunojen leveys, päättele kaitaleen s:t seuraavalla OP:n kerroksella. Ompele hupun yläreunat kiinni kaitaleen sivuihin.

Hupun reunus

Aseta uusi lanka hupun yläkaitaleen vasempaan saumakohtaan. Voit halutessasi laittaa tähän kohtaan silmukkamerkin merkitsemään kerroksen vaihtumiskohtaa. Poimi ja neulo 4 mm pyöröpuikolle (80 cm) hupun vasenta reunaa pitkin 64 (64) 64 (65) 65 (65) s keskietumerkkiin asti, ja poimi sitten hupun oikeaa reunaa pitkin vielä 78 (78) 78 (79) 79 (79) s = 142 (142) 142 (144) 144 (144) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo kaikilla silmukoilla
8 krs sileää neuletta.

Reunan kiinnitys

Seuraavaksi reunuksen yläreuna kiinnitetään neulomalla työn nurjalle puolelle reunuksen alareunaan. Näin huppuun saadaan pyöreä ja viimeistellyn näköinen reuna.

Jätä reunuksen silmukat 4 mm pyöröpuikolle odottamaan. Ota työhön 3,5 mm pyöröpuikko, ja poimi puikolle aina työn nurjalta puolelta reunuksen alareunasta n. 5–10 nurjaa lankalenkkiä kerrallaan. Reunuksen ylä- ja alareunan yhdistäminen käy helpommin, kun ohuemmalla puikolla on vain muutama silmukka kerrallaan neulottavana. Vie puikko lankalenkistä läpi aina yläkautta ja kohdista poimitut silmukat samaan linjaan 4 mm pyöröpuikolla olevien silmukoiden kanssa. **Neulo 3,5 mm puikolla** ensimmäiset silmukat kummaltakin puikolta oikein yhteen. Neulo sitten seuraavat silmukat kummaltakin puikolta oikein yhteen. Nyt oikealla puikolla on 2 s, nosta 1. silmukka jälkimmäisen

yli. *Neulo seuraavat silmukat kummaltakin puikolta oikein yhteen. Nyt oikealla puikolla on jälleen 2 s, nosta 1. silmukka jälkimmäisen yli*. Toista *-*.

Jatka nurjien lankalengkien poimimista työn nurjalta puolelta sekä silmukoiden yhteen neulomista ja päättelyä yllä olevan ohjeen mukaisesti, kunnes kaikki reunuksen silmukat on päätelty.

Viimeistely

Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle.

Pese neule lankavyötteen ohjeen mukaan, asettele työ mittoihinsa ja anna kuivua tasossa. Paina tarvittaessa hupun yläreunaa varovasti alaspäin, jotta reunasta tulee hieman litteämpi.

