



Hegre-neulepaita

2224-7 Viking Kid-Silk

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	
Rinnanympäryys:	90	(95)	105	(110)	120	(130)	cm
Pituus:	68	(69)	70	(70)	71	(72)	cm
Hihan pituus:	48	(49)	50	(51)	52	(53)	cm

Lanka: Viking Kid-Silk (77 % kid mohair, 23 % silkki, 25 g = 200 m)

Langanmenekki:

Tumma farkunsininen (323)	5	(5)	6	(6)	7	(8)	kerää
Hopeanharmaa (312)	1	(1)	2	(2)	2	(2)	kerää
Valkoinen (300)	1	(1)	2	(2)	2	(2)	kerää
Siniharmaa (314)	1	(1)	2	(2)	2	(2)	kerää

Huom! Työ neulotaan 2-kertaisella langalla.

Puikot: pyöröpuikot 4 ja 5 mm (suosituspituudet: 60 cm kokoihin XS-S, 80 cm kokoihin M-XXL) sekä sukkapuikot 4 ja 5 mm

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, apulankaa tai irtokaapeli silmukoiden siirtämiseen, 2 apupuikkoa tai silmukanpidintä

Neuletiheys: 16 s sileää neuletta 2-kertaisella langalla neulottuna 5 mm puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

Ohjeesta

Neulepaita neulotaan 2-kertaisella langalla helmasta pääntielle. Paidan alaosa neulotaan pyöröneuleena kainaloiden kohdalle asti, jonka jälkeen taka- ja etukappaleet neulotaan erikseen valmiiksi tasoneuleena. Helmassa, pääntien reunassa sekä hihansuissa on matalat joustinresorit, muuten neuleessa neulotaan sileää neuletta. Paidan väriytyös koostuu korkeammista yksivärisistä alueista, joiden välissä neulotaan kahden kerroksen korkuisia kirjoneuleraitoja. Paita on malliltaan suora ja väljä, siinä on venepääntie sekä suorat hihat, jotka neulotaan kokonaan yksivärisenä. Olan silmukat ommellaan kappaleiden yhdistämisvaiheessa silmukoita jäljittelemällä, jolloin olkasaumasta tulee siisti, huomaamaton ja yhtenäinen. Kirjoneuleraitojen mallikerrat löytyvät sivulta 3. Lue ohje huolella läpi ennen kuin aloitat neulomisen.

Vartalo

Luo 4 mm pyöröpuikoille tummalla farkunsinisellä 136 (148) 160 (172) 184 (196) s ja neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta suljettuna neuleena n. 3 cm. Vaihda työhön 5 mm pyöröpuikot. Jatka neuloen sileää neuletta ja lisää 1. krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 144 (152) 168 (176) 192 (208) s. Laita työn kumpaankin sivuun silmukkamerkit siten, että merkkien väliin jää etukappaleelle 73 (77) 85 (89) 97 (105) s ja takakappaleelle 71 (75) 83 (87) 95 (103) s. Neulo, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 22 (23) 24 (24) 25 (26) cm. Neulo nyt kirjoneuleraidan A kerrokset. Jatka sitten sileää neuletta hopeanharmaalla ja neulo, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 37 (38) 39 (39) 40 (41) cm. Neulo seuraavaksi kirjoneuleraidan B kerrokset. Jatka sitten sileää neuletta valkoisella, kunnes työn korkeus helman alareunasta mitattuna on n. 47 (47) 47 (46) 46 (46) cm. Jaa työ merkkien kohdalta puoliksi etu- ja takakappaleeseen kädenteitä varten ja neulo kumpikin kappale erikseen valmiiksi. Neulo ensin takakappale.

Takakappale

Jatka sileää neuletta edestakaisin valkoisella ja neulo, kunnes takakappaleen korkeus helman alareunasta mitattuna on n. 52 (53) 54 (54) 55 (56) cm. Neulo seuraavaksi kirjoneuleraidan C kerrokset. Jatka sitten neulomista siniharmaalla, kunnes takakappaleen korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 67 (68) 69 (69) 70 (71) cm. Neulo seuraavaksi kirjoneuleraidan D kerrokset. Siirrä tämän jälkeen takakappaleen kaikki silmukat apulangalle tai irtokaapelille odottamaan etukappaleen neulomisen ajaksi.

Etukappale

Neulo kuten takakappale, **kunnes** etukappaleen korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 60 (61) 62 (62) 63 (64) cm. Siirrä nyt etukappaleen keskimmäiset 15 (15) 17 (17) 19 (19) s apupuikolle tai silmukanpitimelle odottamaan pääntien reunuksen neulomista varten. Neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päättelä pääntien reunassa joka 2. krs:n alussa seuraavasti: 1 x 4 s, 1 x 3 s, 1 x 2 s ja 1 (1) 2 (2) 2 (2) x 1 s = 19 (21) 23 (25) 28 (32) s. Neulo etukappale saman mittaiseksi kuin takakappale. Jätä kaikki olan silmukat puikolle odottamaan. Neulo pääntien toinen puoli samalla tavoin, mutta peilikuvana.

Hihat

Luo 4 mm puikoille tummalla farkunsinisellä 36 (38) 40 (42) 44 (44) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 3 cm. Vaihda työhön 5 mm puikot. Jatka neuloen sileää neuletta ja lisää 1. krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 66 (70) 72 (78) 80 (84) s. Neulo, kunnes hihan pituus on n. 48 (49) 50 (51) 52 (53) cm. Päättelä hihan kaikki silmukat. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Kappaleiden yhdistäminen


Ompele silmukoita jäljittelemällä kummankin olan 19 (21) 23 (25) 28 (32) s etu- ja takakappaleelta yhteen. Ompele hihasaumat.

Pääntien reunus

Jatka neulomista siniharmaalla langalla. Poimi ja neulo 4 mm puikoille pääntien reunasta n. 70 (72) 76 (78) 80 (84) s. Neulo sileää suljettua neuletta n. 4 cm ja päättelä sitten kaikki silmukat löyhästi niin, ettei reuna kiristä.



Kirjoneuleraita A




Kirjoneuleraita B



Kirjoneuleraita C



Kirjoneuleraita D



■ = tumma farkunsininen

□x = hopeanharmaa

□ = valkoinen

○ = siniharmaa

Malli ja ohje: Viking Garn / Turid Stapnes
 Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
 Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi