



Dalia-pitsineuletakki

2490 Hjertegarn Bamboo Wool & Silk Kid Mohair

Koko:	S	(M)	L	(XL)	XXL	
Neuleen rinnanympäryys:	n. 90	(99)	110	(119)	130	cm
Pituus:	n. 53	(57)	61	(65)	65	cm

Langat: [Hjertegarn Bamboo Wool](#) (55 % villa, 30 % bambuviskoosi, 15 % nylon, 50 g = 200 m) ja [Hjertegarn Silk Kid Mohair](#) (72 % mohair, 28 % silkki, 25 g = 210 m)

Langanmenekki:

Bamboo Wool	6	(7)	7	(8)	8	kerää limenvihreää (525)
Silk Kid Mohair	6	(7)	7	(8)	8	kerää vaaleanvihreää (1011)

Huom! Työ neulotaan 2-kertaisella langalla eli 1 lanka Bamboo Woolia ja 1 lanka Silk Kid Mohairia.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 3 ja 4 mm (suosituspituus: n. 80-100 cm) sekä [sukkapuikot](#) 3 ja 4 mm (tai vaihtoehtoisesti lyhyet 30-40 cm pyöröpuikot)

Muut tarvikkeet: 7 nappia

Neuletiheys: 22 s ja 29 krs pitsineuletta 4 mm puikoilla = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Takki neulotaan kokonaan 2-kertaisella langalla alhaalta ylöspäin. Taka- ja etukappaleet neulotaan yhtä aikaa tasona kainaloiden kohdalle asti, jonka jälkeen pyörönä neulotut hihat liitetään työhön. Kaarrokkeessa kerroksia neulotaan edestakaisin. Kaulus neulotaan takaa korkeammaksi. Pitsineule vetäytyy jonkin verran kasaan, joten valmis työ kannattaa lopuksi höyryttää varovasti oikeaan leveyteensä.

Huom! Takin miehustan/kaarrokkeen pitsineuleelle on kaksi erilaista kaaviota (kaaviot A ja B). Katso alta, missä koossa neulotaan kaavion A ja missä kaavion B mukaan. Hihojen pitsineuletta neulotaan kaavion C mukaan jokaisessa koossa.

S: kaavio A **(M):** kaavio B **L:** kaavio A **(XL):** kaavio B **XXL:** kaavio A.

Ohje

Miehusta

Luo 3 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 190 (209) 234 (253) 278 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin 5 (5,5) 5,5 (6) 6 cm. Vaihda työhön 4 mm pyöröpuikot ja neulo pitsineuletta valitsemasi koon mukaisesti (kaavio A tai B). Neulo kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka aina oikein (= reunasilmukat). Neulo 8 krs:n mallikerta yhteensä 9 (10) 11 (12) 12 kertaa, ja lopeta pitsineuleen neulominen viimeisen mallikerran 7. krs:lla ja toiseksi viimeiseen s:aan. Päättele kaavion 8. krs:lla silmukat kädenteitä varten seuraavasti: neulo 40 (44) 51 (55) 62 s (= vasen etukappale), päättele seuraavat 11 s, neulo 88 (99) 110 (121) 132 s (= takakappale), päättele seuraavat 11 s ja neulo viimeiset 40 (44) 51 (55) 62 s (= oikea etukappale). Jätä työ odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 3 mm sukkapuikoille tai lyhyelle pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 44 (46) 46 (48) 48 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 5 (5,5) 5,5 (6) 6 cm. Lisää viimeisellä krs:lla tasaisin välein yhteensä 33 (42) 42 (51) 51 s neulomalla silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein = 77 (88) 88 (99) 99 s. Vaihda työhön 4 mm puikot ja neulo pitsineuletta kaavion C mukaan, kunnes hihan pituus on n. 44 (45) 45 (45) 45 cm. Lopeta pitsineuleen neulominen 7. krs:lla toiseksi viimeiseen s:aan. Päättele kaavion 8. krs:lla silmukat kädentietä varten hihan alla seuraavasti: päättele 7. krs:n viimeinen silmukka (nurja silmukka) + seuraavat 10 s (= 11 s), neulo muut silmukat pitsineuleena. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Kaarroke

Yhdistä seuraavaksi kaikki kappaleet samalle 4 mm pyöröpuikolle. Neulo pitsineuletta kaavion (A tai B) 1. krs:n mukaan, ja neulo kappaleet puikolle seuraavassa järjestyksessä: oikea etukappale, oikea hiha, takakappale, vasen hiha ja vasen etukappale = 300 (341) 366 (407) 432 s. Jatka pitsineuletta ja neulo 8 krs:n mallikerta yhteensä 3 (3) 4 (5) 5 kertaa, sitten kaaviosta (A tai B) viimeiset 29 krs.

Kaulus

Vaihda työhön 3 mm puikot ja neulo kerroksia edestakaisin. Neulo 2 krs seuraavasti: 2 o, *1 n, 1 o*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o. Tee seuraavien 2 krs:n aikana korotus takakappaleelle neulomalla lyhennettyjä kerroksia.

3. krs: neulo joustinneuletta vasenta etukappaletta kohti, kunnes krs:lla on jäljellä 16 s. Nosta seuraava s nurin neulomatta lanka työn edessä. Käännä työ.

4. krs: nosta 1. s nurin neulomatta lanka työn edessä. Neulo joustinneuletta oikeaa etukappaletta kohti, kunnes krs:lla on jäljellä 16 s. Nosta seuraava s nurin neulomatta lanka työn edessä. Käännä työ.

5–8. krs: nosta 1. s nurin neulomatta lanka työn edessä. Neulo joustinneuletta krs loppuun ja neulo edellisen käännöksen kohdalla silmukka ja lankalenkki yhtenä silmukkana. Käännä työ, neulo kaikilla s:illa joustinneuletta ja neulo edellisen käännöksen kohdalla silmukka ja lankalenkki yhtenä silmukkana. Neulo joustinneuletta 2 krs.

Tee seuraavien 2 krs:n aikana korotus takakappaleelle neulomalla lyhennettyjä kerroksia.

9. krs: neulo joustinneuletta vasenta etukappaletta kohti, kunnes krs:lla on jäljellä 32 s. Nosta seuraava s nurin neulomatta lanka työn edessä. Käänä työ.

10. krs: nosta 1. s nurin neulomatta lanka työn edessä. Neulo joustinneuletta oikeaa etukappaletta kohti, kunnes krs:lla on jäljellä 32 s. Nosta seuraava s nurin neulomatta lanka työn edessä. Käänä työ.

11.–14. krs: nosta 1. s nurin neulomatta lanka työn edessä. Neulo joustinneuletta krs loppuun ja neulo edellisen käännöksen kohdalla silmukka ja lankalenkki yhtenä silmukkana. Käänä työ, neulo kaikilla s:illa joustinneuletta ja neulo edellisen käännöksen kohdalla silmukka ja lankalenkki yhtenä silmukkana. Neulo joustinneuletta 2 krs.

Tee seuraavien 2 krs:n aikana korotus takakappaleelle neulomalla lyhennettyjä kerroksia.

15. krs: neulo joustinneuletta vasenta etukappaletta kohti, kunnes krs:lla on jäljellä 48 s. Nosta seuraava s nurin neulomatta lanka työn edessä. Käänä työ.

16. krs: nosta 1. s nurin neulomatta lanka työn edessä. Neulo joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 48 s. Nosta seuraava s nurin neulomatta lanka työn edessä.

17.–20. krs: nosta 1. s nurin neulomatta lanka työn edessä. Neulo joustinneuletta krs loppuun ja neulo edellisen käännöksen kohdalla silmukka ja lankalenkki yhtenä silmukkana. Käänä työ, neulo kaikilla s:illa joustinneuletta ja neulo edellisen käännöksen kohdalla silmukka ja lankalenkki yhtenä silmukkana. Neulo joustinneuletta 2 krs.

Päättele seuraavalla krs:lla silmukat joustavasti eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin. Kun päättelykerroksella on jäljellä 1 s, älä katkaise lankaa vaan jatka vasempaan etukappaleeseen.

Vasen etukappale (ilman napinläpiä)

Poimi ja neulo 3 mm pitkälle pyöröpuikolle vasenta etureunaa pitkin 2-kertaisella langalla 119 (125) 131 (136) 136 s. Puikolla on jo 1 s, joten poimi tästä silmukasta eteenpäin 3 s jokaista 4 krs:sta kohden. Aloita pääntien reunasta ja etene kohti helman joustinresorin alareunaan. Käänny ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta ja neulo vielä krs:n lopussa 1 s oikein. Neulo joustinneuletta yhteensä 10 krs. Päättele seuraavalla krs:lla s:t joustavasti eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Oikea etukappale (napinlävillä)

Poimi ja neulo silmukat oikeaa etureunaa pitkin samalla tavoin kuin vasemmassa etureunassa. Tee 6. krs:lla reunukseen napinlävet seuraavasti: neulo 4 s:lla 1 o, 1 n -joustinneuletta (kaikki koot), *2 s oikein yhteen, tee langankierto, neulo 16 (17) 18 (19) 19 s joustinneuletta*, toista *-* 6 kertaa, neulo 2 s oikein yhteen, neulo 5 s joustinneuletta. Neulo vielä 5 krs joustinneuletta kaikilla s:illa. Päättele seuraavalla krs:lla s:t joustavasti eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.


Viimeistely

Ompele kainalosaumat. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle. Asettele valmis työ tasaiselle alustalle mittoihinsa ja höyrytä varovasti oikeaan leveyteen.




Kaaviot
kokoihin
S, L ja XXL

Kaavio A




- = neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin
- = neulo s oikealla nurin, nurjalla oikein
- = langankierto
- = neulo 2 s nurin yhteen
- = neulo 2 s oikein yhteen
- = nosta 1 s neulomatta, 1 s oikein, vedä nostettu s neulotun yli
- = kaksoiskavennus: nosta 2 s oikein neulomatta, 1 s oikein, vedä nostetut s:t neulotun yli
- = ei silmukkaa (kaventunut pois)

Kaavio C



Kaavio B



- = neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin
- = neulo s oikealla nurin, nurjalla oikein
- = langankierto
- = neulo 2 s nurin yhteen
- = neulo 2 s oikein yhteen
- = nosta 1 s neulomatta, 1 s oikein, vedä nostettu s neulotun yli
- = kaksoiskavennus: nosta 2 s oikein neulomatta, 1 s oikein, vedä nostetut s:t neulotun yli
- = ei silmukkaa (kaventunut pois)

Kaavio C

