



Emma Louise -raglanneuletakki

2506 Hjertegarn Armonia Hand Dyed & Silk Kid Mohair

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(2XL)	3XL	(4XL)	
Neuleen mitat									
-rinnan ympärys:	n. 80	(85)	90	(97)	104	(110)	115	(121)	cm
-koko pituus:	n. 49	(51)	53	(55)	57	(59)	61	(63)	cm

Langat: [Hjertegarn Armonia Hand Dyed](#) (75 % merinovilla, 25 % nylon, 100 g = 400 m) ja [Hjertegarn Silk Kid Mohair](#) (72 % mohair, 28 % silkki, 25 g = 210 m)

Huom! Työ neulotaan 2-kertaisella langalla eli 1 lanka Armonia Hand Dyediä ja 1 lanka Silk Kid Mohairia.

Langanmenekki

Armonia Hand Dyed:	2	(2)	2	(3)	3	(4)	4	(4)	vyyhtiä väriä 85
Silk Kid Mohair:	3	(4)	4	(5)	6	(7)	8	(8)	kerää väriä 1003

Puikot: [pyöröpuikot](#) 4 ja 4,5 mm (80–100 cm) sekä [sukkapuikot](#) 4 ja 4,5 mm

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkkiä, [sovituskapeleita](#) silmukoiden siirtämistä varten, 5 pientä nappia, päättelyneula

Neuletiheys: 20 s ja 27 krs sileää neuletta 2-kertaisella langalla 4,5 mm puikoilla = n. 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempia puikkoihin.

Ohjeesta

Neuletakki neulotaan alhaalta ylös 2-kertaisella langalla pyöröpuikolla ja kerroksia edestakaisin neuloen. Taka- ja etukappaleet neulotaan yhtä aikaa kainaloiden kohdalle asti, jonka jälkeen erikseen pyörönä neulotut hihat liitetään mukaan kaarrokkeen neulomista varten. Takkiin ei neulota napinläpiä: neulos on sen verran löyhää, että napin voi helposti pujottaa neuloksen läpi. Kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka neulotaan aina oikein (ei hihoissa), jotta etureunasta tulee siisti. Takissa on raglanhihat, pyöreä pääntie ja hihansuissa korkeat kierrejoustinresorit.

Selitykset: op = työn oikea puoli

Miehusta

Luo 4 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 159 (171) 183 (195) 207 (219) 231 (243) s ja neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta edestakaisin. Laita työhön 2 silmukkamerkkiä: neulo 40 (43) 46 (49) 52 (55) 58 (61) s, lisää 1. merkki (= oikea etukappale), neulo 79 (85) 91 (97) 103 (109) 115 (121) s, lisää 2. merkki (= takakappale) ja neulo loput 40 (43) 46 (49) 52 (55) 58 (61) s (= vasen etukappale). Neulo joustinneuletta 5 cm kaikilla s:illa (viimeinen krs on nurjan puolen krs). Vaihda työhön 4,5 mm pyöröpuikot ja jatka neulomista seuraavan jaon mukaan (1. krs = op): neulo 6 s:lla 1 o, 1 n -joustinneuletta, neulo sileää neuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 6 s, neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta krs loppuun (oikeat s:t oikein ja nurjat nurin). Tästä eteenpäin joustinneuletta neulotaan kummassakin etureunassa pääntien reunaan asti. Neulo jaon mukaan, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 29 (29) 31 (33) 35 (37) 40 (42) cm. Päättele kädenteitä varten sivumerkkien kohdalla 10 s eli merkin molemmin puolin 5 s = 139 (151) 163 (175) 187 (199) 211 (223) s. Katkaise lanka ja jätä miehustan silmukat pyöröpuikolle odottamaan.

Hihat

Luo 4 mm sukkapuikoille 2-kertaisella langalla 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 (64) s ja yhdistä silmukat renkaaksi. Laita kerroksen alkuun silmukkamerkki. Neulo 1 kiertäen o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 6 cm. Vaihda 4,5 mm sukkapuikkoihin ja jatka neuloen sileää neuletta. Neulo n. 2 cm ja lisää sitten merkin molemmin puolin 1 s. Toista tällaiset lisäykset 2 cm:n välein, kunnes hihassa on yhteensä 70 (72) 74 (76) 78 (80) 82 (84) s ja lisäykset on tehty merkin molemmin puolin kaiken kaikkiaan 10 kertaa. Neulo, kunnes hihan pituus on hihansuun alareunasta mitattuna n. 43 cm (tai haluamasi pituus). Päättele hihan alla 10 s eli merkin molemmin puolin 5 s. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Raglankaarroke

Siirrä kaikki kappaleet samalle 4,5 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle. Aloita neulominen työn nurjalta puolelta ja neulo kerroksia edestakaisin. Jatka joustinneuletta molemmissa etureunoissa samoin kuin aiemmin ja neulo muilla silmukoilla sileää neuletta. Lisää kappaleiden välille silmukkamerkit = 4 raglansaumaa. Aloita raglankavennukset seuraavalla op:n kerroksella: *neulo, kunnes merkkiä edeltää 3 s, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, 2 o, 2 o yhteen*, toista *-* myös muiden merkkien kohdalla. Toista tällaiset raglankavennukset jokaisella op:n kerroksella.

Kun oikealla etukappaleella on työn oikealta puolelta laskettuna jäljellä 20 (22) 24 (26) 28 (30) 32 (34) s, siirrä kerroksen 6 ensimmäistä silmukkaa ja 6 viimeistä silmukkaa sovituskaapelille odottamaan. Neulo jäljellä olevilla s:illa sileää neuletta edestakaisin. Päättele pääntien reunassa jokaisen krs:n alusta vielä 1 x 3 s, 1 x 2 s ja 2 x 1 s ja jatka raglankavennuksia kuten aiemmin niin kauan, kunnes kaikki silmukat kummaltakin etukappaleelta ovat kaventuneet pois. Päättele loput silmukat kerralla seuraavalla op:n kerroksella.

Viimeistely

Ompele kainalosaumat työn nurjalta puolelta ja päättele langanpäät.

Vaihda työhön 4 mm pyöröpuikot. Poimi ja neulo 9 s jokaista pääntien reunan 10 silmukkaa / kerrosta kohden (mukaan lukien silmukat sovituskaapelilta). Neulo sitten 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin 2,5 cm. Päättele silmukat löyhästi, jottei reuna kiristä. Ompele napit sopivin välein vasempaan etureunukseen.