



Harmoni-raglanneulepaita

2220-1 Viking Trend Merino

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(2XL)	
Neuleen rinnanympäry:	91	(98)	105	(112)	119	(126)	cm
Neuleen pituus:	56	(57)	58	(59)	60	(61)	cm
Hihan pituus:	44	(45)	46	(47)	48	(49)	cm

Kuvat: raglanneulepaita on kokoa S. Tumman vihreänharmaassa paidassa raglansilmukat on neulottu oikeina silmukoina. Vaaleankeltaisessa paidassa raglansilmukat on neulottu nurjina silmukoina.

Lanka: [Viking Trend Merino](#) (100 % merinovilla, 50 g = 125 m)

Lankavaihtoehdot:

[Viking Eco Highland Wool](#) (100 % villa, 50 g = 110 m), [Viking Vår](#) (100 % puuvilla, 50 g = 80 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki:	8	(8)	9	(9)	10	(11)	kerää tummaa vihreänharmaata (433) tai vaaleankeltaista (444)
-----------------------	---	-----	---	-----	----	------	--

Puikot: [pyöröpuikot](#) 3 ja 4,5 mm (suositus: 80–100 cm) sekä [sukkapuikot](#) 3 ja 4,5 mm

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkkiä, apupuikko silmukoiden siirtämistä varten, päättelyneula

Neuletiheys: 20 s sileää neuletta 4,5 mm puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Raglanneulepaita neulotaan ylhäältä alas pyörönä, ja nurjista silmukoista koostuva puoli on työn oikea puoli. Työ neulotaan ensin "nurinpäin" sileänä neuleena (silmukat neulotaan oikein) aina helman pintaneuleeseen asti, jolloin työ käännetään "oikeinpäin" eli nurjat silmukat ylöspäin. Raglansaumojen silmukat voidaan neuloa joko nurjina tai oikeina silmukoina.

Raglanlisäykset

1 s O = lisää 1 s kiertäen oikealle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali etukautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka etukautta kiertäen oikein.

1 s V = lisää 1 s kiertäen vasemmalle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali takakautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka takareunasta kiertäen oikein.

Ohje

Kaulus ja kaarroke

Luo 3 mm sukkapuikoille 76 (80) 84 (84) 88 (92) s. Yhdistä silmukat renkaaksi, laita kerroksen alkuun silmukkamerkki ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 6 cm. Vaihda työhön 4,5 mm sukkapuikot, neulo 1 krs nurin ja lisää samalla tasaisin välein s-luvuksi 80 (80) 88 (88) 96 (104) s.

Jatka neuloen sileää oikeaa (neulo s:t oikein), ja jaa 1. krs:lla silmukat taka- ja etukappaleeseen sekä kahteen hihaan. Merkitse samalla myös 4 silmukkaa silmukkamerkeillä raglansaumojen varten: neulo 28 (30) 32 (34) 38 (40) s (= takakappale), merkitse seuraava silmukka (= 1. raglansilmukka), neulo 10 (8) 10 (8) 8 (10) s (= toinen hiha), merkitse seuraava silmukka (= 2. raglansilmukka), neulo 28 (30) 32 (34) 38 (40) s (= etukappale), merkitse seuraava silmukka (= 3. raglansilmukka), 10 (8) 10 (8) 8 (10) s (= toinen hiha), merkitse seuraava silmukka (= 4. raglansilmauma). Neulo tämän jaon mukaan ja aloita raglanlisäykset: neulo 1. raglansilmukkaan asti, **1 s O**, neulo raglansilmukka nurin/oikein, **1 s V**. Toista tällaiset lisäykset jokaisen raglansilmukan kohdalla (= työhön tulee lisäyskerroksella yhteensä 8 s lisää) ja joka 2. krs, kunnes olet neulonut lisäyskerroksia yhteensä 23 (26) 29 (32) 34 (31) kertaa. **Huom!** Kun sukkapuikot jäävät liian lyhyiksi, vaihda 4,5 mm pyöröpuikkoon.

Koot XS ja S: toista raglanlisäykset vielä joka 3. krs yhteensä 2 kertaa.

Koko 2XL: toista raglanlisäykset vielä joka krs yhteensä 4 kertaa.

Työssä on nyt 280 (304) 320 (344) 368 (384) s. Siirrä taka- ja etukappaleiden silmukat (= yhteensä 160 (176) 184 (200) 216 (224) s) apupuikolle odottamaan ja neulo seuraavaksi molemmat hihat.

Vasen hiha

Siirrä 4,5 mm sukkapuikoille toisen hihan 60 (64) 68 (72) 76 (80) s ja luo hihan alle 10 uutta silmukkaa = 70 (74) 78 (82) 86 (90) s. Yhdistä silmukat renkaaksi, laita silmukkamerkki luotujen silmukoiden keskelle (= hihasauma, kerroksen vaihtumiskohta) ja neulo suljettuna neuleena sileää oikeaa (= neulo s:t oikein). Kavenna 1 s merkin molemmin puolin ja toista kavennuksia n. 1,5 (1,5) 1,5 (1,5) 1,5 (1) cm:n välein, kunnes hihassa on jäljellä 42 (44) 44 (46) 46 (48) s ja hihan pituus on n. 26 (27) 28 (29) 30 (31) cm. Neulo 1 krs nurin. Vaihda sitten työhön 3 mm sukkapuikot ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 18 cm. Päättele silmukat joustavasti eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Oikea hiha

Neulo kuten vasen hiha.

Miehusta

Siirrä 4,5 mm pitkälle pyöröpuikolle odottamassa olleet 160 (176) 184 (200) 216 (224) s ja luo lisäksi taka- ja etukappaleiden väliin kummankin hihan alle 11 (10) 13 (12) 11 (14) uutta silmukkaa = 182 (196) 210 (224) 238 (252) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja




neulo suljettuna neuleena sileää oikeaa (= neulo s:t oikein), kunnes miehustan korkeus on kainalosta alaspäin mitattuna 23 cm (kaikki koot).

Käännä nyt työn nurjista silmukoista koostunut puoli ylöspäin (= työn oikea puoli) ja aloita pintaneule kaavioon merkitystä kohdasta. Neulo 1 kerran kaavion kerrokset 1–31. Neulo 1 krs oikein. Vaihda työhön 3 mm pyöröpuikko ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 2 cm. Päätele silmukat joustavasti eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Viimeistely

Päätele langanpäät työn nurjalle puolelle.

Pintaneule



□ = neulo s oikein

⊠ = neulo s nurin

■ = nyppy

Neulo 3 s samaan s:aan. Neulo näillä 3 s:lla sileää neuletta 3 krs edestakaisin. Seuraavalla krs:lla nosta 2 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostetut s:t juuri neulotun yli

↗ = siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s oikein, apupuikolta 1 s nurin

↖ = siirrä 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s nurin, apupuikolta 1 s oikein

Malli ja ohje: Benedicte Oftedal / Viking Garn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi