



Noel-neulepaita

2334-4 Viking Trend Merino Petite & Kid-Silk

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(2XL)	
Neuleen rinnan ympäryys:	88	(96)	104	(112)	120	(128)	cm
Neuleen pituus:	59	(60)	61	(62)	64	(66)	cm
Hihan pituus:	40	(41)	42	(43)	44	(45)	cm

Kuva: neulepaita on kokoa S.

Langat: [Viking Trend Merino Petite](#) (100 % merinovilla, 50 g = 235 m) ja [Viking Kid-Silk](#) (77 % kid mohair, 23 % silkki, 25 g = 200 m)

Huom! Työ neulotaan 2-kertaisella langalla eli 1 lanka Trend Merino Petiteä ja 1 lanka Kid-Silkiä.

Langanmenekki

Trend Merino Petite:	4	(5)	5	(6)	6	(7) kerää luonnonvalkoista (302)
Kid-Silk:	5	(6)	7	(7)	8	(9) kerää luonnonvalkoista (302)

Puikot: [pyöröpuikot](#) 3,5 ja 4,5 mm (suositus: 80 cm) sekä [sukkapuikot](#) 3,5 ja 4,5 mm

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkkiä, apupuikkoja silmukoiden siirtämistä varten, päättelyneula

Neuletiheys: 20 s sileää neuletta 4,5 mm puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neulepaita neulotaan alhaalta ylös pyörönä. Paidassa on raglanhihat, jotka tuovat neuleeseen istuvuutta. Raglansaumat jäävät korkean, paidan etupuolelle käännettävän joustinkaitaleen alle piiloon. Hihat ovat hieman pussimaiset.

Miehusta

Luo 3,5 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 176 (192) 208 (224) 240 (256) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 5 cm. Vaihda työhön 4,5 mm pyöröpuikko ja jatka neuloen sileää neuletta. Laita silmukkamerkit työn kumpaankin sivuun niin, että merkkien välissä on sekä etu- että takakappaleella kummallakin 88 (96) 104 (112) 120 (128) s. Neulo suoraan ylöspäin, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 36 (37) 38 (39) 41 (43) cm. Päätele viimeisellä krs:lla työn kummassakin sivussa kädenteitä varten 12 s eli merkin molemmin puolin 6 s. Jätä miehustan silmukat odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 3,5 mm sukkapuikoille 2-kertaisella langalla 42 (44) 44 (46) 46 (48) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 5 cm. Vaihda 4,5 mm sukkapuikkoihin ja jatka neuloen sileää neuletta. Lisää 1. krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 53 (55) 57 (59) 59 (61) s. Laita silmukkamerkki kerroksen vaihtumiskohtaan (keskellä hihan alla) ja lisää 1 s merkin molemmin puolin. Toista tällaiset lisäykset n. 5,5 (5) 4,5 (4) 3,5 (3) cm:n välein, kunnes hihassa on yhteensä 65 (69) 73 (77) 81 (85) s ja hihan pituus on n. 40 (41) 42 (43) 44 (45) cm. Päätele viimeisellä krs:lla hihan alla 12 s eli merkin molemmin puolin 6 s. Neulo toinen hiha samalla tavoin.



Raglankaarroke

Aloita takakappaleelta ja siirrä kaikki kappaleet samalle 4,5 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 258 (282) 306 (330) 354 (378) s. Laita silmukkamerkit kappaleiden välisiin saumakohtiin = 4 raglansaumaa. Neulo suljettuna neuleena sileää neuletta ja aloita raglankavennukset: *neulo, kunnes 1. merkkiä edeltää 2 s, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s juuri neulotun yli, neulo 2 s oikein yhteen*. Toista *-* jokaisen merkin kohdalla (työstä kaventuu yhden kavennuskerroksen aikana yhteensä 8 s) ja joka 2. krs, kunnes olet neulonut kavennuskerroksia yhteensä 5 (6) 7 (8) 9 (10) kertaa. Työssä on nyt 218 (234) 250 (266) 282 (298) s.

Joustinkaitale:

Vaihda työhön 3,5 mm pyöröpuikko. Neulo ensin 2 krs oikein, sitten 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 30 cm. Päätele silmukat joustavasti eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Viimeistely

Ompele kainalosaumot ja päätele langanpääsyt työn nurjalle puolelle. Käännä joustinkaitale kaksin kerroin työn etupuolelle.