



Hanne-pintaneuletakki

2535 Hjertegarn Extrafine Merino 120

Koko:	S	(M)	L	(XL)	2XL	(3XL)	4XL
Neuleen mitat							
-rinnanympärys:	n. 94	(103)	112	(121)	130	(139)	148 cm
-pituus:	n. 56	(57)	58	(59)	61	(63)	65 cm

Lanka: [Hjertegarn Extrafine Merino 120](#) (100 % merinovilla, 50 g = 120 m)

Lankavaihtoehtoja: [Hjertegarn Merino Cotton](#) (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 120 m), [Hjertegarn Bommix Bamboo](#) (70 % bambu, 30 % puuvilla, 50 g = 105 m), [Hjertegarn Organic Trio](#) (50 % ekolog. merinovilla, 25 % ekolog. puuvilla, 25 % silkki, 50 g = 230 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki: 11 (11) 12 (12) 13 (13) 14 kerää vaaleaa farkkusinistä (1944)

Puikot: [pyöröpuikot](#) 3 mm (80 cm) ja 4 mm (60–80 cm) sekä [sukkapuikot](#) 3 ja 4 mm

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, [sovituskaapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, 6 nappia, päättelyneula

Neuletiheys: 24 s pintaneuletta 4 mm puikoilla = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Takki neulotaan pääntieltä helmaan pyöröpuikolla, ensin taka- ja etukappaleet erikseen tasoneuleena kainaloiden kohdalle asti, jonka jälkeen kappaleet yhdistetään ja neulotaan yhtä aikaa tasoneuleena valmiiksi. Hihat neulotaan pyörönä sukka puikoilla kädentieltä alaspäin. Takissa on korkeat joustinresorit helmassa ja hihansuissa. Nappilistat ovat leveät ja neulotaan joustinneuleena. Joustinreunoja lukuun ottamatta takissa neulotaan pintaneuletta. Takki on malliltaan laatikkomainen, siinä on klassinen V-pääntie sekä laskeva olkalinja.

Selitykset:

OP = työn oikea puoli, **NP** = työn nurja puoli

Lisäykset

1 s O = lisää 1 s kiertäen oikealle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali etukautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka etukautta kiertäen oikein.

1 s V = lisää 1 s kiertäen vasemmalle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali takakautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka takareunasta kiertäen oikein.

Italialainen päättely (= joustava päättely)

Silmukoiden päättely tehdään parsinneulalla. Päättelyä helpottamaan valitse neula, jonka pää on hieman koukulla.

Merkitse kerroksen ensimmäinen oikea silmukka sekä ensimmäinen nurja silmukka avattavalla silmukkamerkillä. Merkkien on hyvä olla eri väriset.

*Vie neula 1. oikean silmukan läpi etukautta, ohita 1. nurja silmukka etupuolelta ja tuo neula 2. oikean silmukan läpi takakautta, kiristä lanka ja pudota 1. oikea silmukka puikolta.

Vie seuraavaksi neula 1. nurjan silmukan läpi takakautta, ohita 2. oikea silmukka takapuolelta ja tuo neula 2. nurjan silmukan läpi etukautta, kiristä lanka ja pudota 1. nurja silmukka puikolta. *

Toista *-*, kunnes jäljellä on 2 silmukkaa (1 oikea ja 1 nurja silmukka). Siirrä puikolle silmukkamerkeillä merkityt silmukat (1 oikea ja 1 nurja silmukka), ja päättely myös nämä 4 silmukkaa samaan tapaan kuin muut silmukat. Päättely loppulanka työn nurjalle puolelle.

Katso Lankamaailman Youtube-kanavalta [ohjevideo italialaiseen päättelyyn](#).

Ohje

Lue ohje huolella läpi ennen kuin aloitat neulomisen.

Takakappale

Luo 4 mm pyöröpuikolle (60–80 cm) yhteensä 103 (113) 123 (133) 143 (153) 163 s ja neulo 1. krs nurin (= työn nurja puoli). Käännä työ ja aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla pintaneuleet kaavioiden A ja B mukaan.

OP: 1 o (= rs), neulo seuraavilla 50 (55) 60 (65) 70 (75) 80 s:lla pintaneuletta kaavion A mukaan, 1 n (= takakappaleen keskimäinen silmukka), neulo seuraavilla 50 (55) 60 (65) 70 (75) 80 s:lla pintaneuletta kaavion B mukaan, 1 o (= rs).

NP: 1 o (= rs), neulo seuraavilla 50 (55) 60 (65) 70 (75) 80 s:lla pintaneuletta kaavion B mukaan, 1 o (= takakappaleen keskimäinen silmukka), neulo seuraavilla 50 (55) 60 (65) 70 (75) 80 s:lla pintaneuletta kaavion A mukaan, 1 o (= rs).

Jatka neulomista edestakaisin yllä olevan jaon mukaisesti, kunnes kappaleen korkeus on 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 cm. Siirrä silmukat sovituskappaleelle odottamaan ja neulo seuraavaksi etukappaleet.

Oikea etukappale

Aseta uusi lanka takakappaleen oikeaan yläkulmaan. Poimi neulomalla 4 mm pyöröpuikolle (60–80 cm) takakappaleen yläreunaa pitkin työn oikealla puolella 32 (37) 42 (47) 52 (57) 62 s eli 1 silmukka jokaista reunan silmukkaa kohden. Käännä työ ja neulo 1 krs nurin (= 1. krs). Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla pintaneule: neulo 1 o (= rs), toista kaavion A mallikertaa (= 5 s) kerroksen aikana 6 (7) 8 (9) 10 (11) 12 kertaa, 1 o (= rs).

Jatka neulomista edestakaisin tämän jaon mukaan, kunnes olet neulonut kaavion A kerrokset 1–4 yhteensä 6 (6) 7 (7) 7 (7) 7 kertaa. Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla silmukoiden lisääminen V-pääntietä varten kerroksen lopussa 1 rs:n sisäpuolella. Neulo lisätyt silmukat aina seuraavalla krs:lla osaksi pintaneuletta.

OP: 1 o (= rs), neulo pintaneuletta kaavion A mukaan, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, **1 s O**, 1 o (= rs).

Toista lisäys ensin joka 4. krs yhteensä 2 kertaa, sitten joka 2. krs yhteensä 10 kertaa = 46 (51) 56 (61) 66 (71) 76 s. Neulo, kunnes etukappale on yhtä korkea kuin takakappale. Siirrä silmukat sovituskappaleelle odottamaan toisen etukappaleen neulomisen ajaksi.

Vasen etukappale

Laske takakappaleen vasemmasta yläkulmasta aloittaen yläreunaa pitkin 32 (37) 42 (47) 52 (57) 62 s ja aseta uusi lanka tähän kohtaan. Poimi neulomalla 4 mm pyöröpuikolle yläreunasta työn oikealla puolella 32 (37) 42 (47) 52 (57) 62 s eli 1 silmukka jokaista reunan silmukkaa kohden. Käännä työ ja neulo 1 krs nurin (= 1. krs). Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla pintaneule: neulo 1 o (= rs), toista kaavion B mallikertaa (= 5 s) kerroksen aikana 6 (7) 8 (9) 10 (11) 12 kertaa, 1 o (= rs).

Jatka neulomista edestakaisin tämän jaon mukaan, kunnes olet neulonut kaavion B kerrokset 1–4 yhteensä 6 (6) 7 (7) 7 (7) 7 kertaa. Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla silmukoiden lisääminen V-pääntietä varten kerroksen alussa 1 rs:n sisäpuolella. Neulo lisätyt silmukat aina seuraavalla krs:lla osaksi pintaneuletta.

OP: 1 o (= rs), **1 s V**, neulo pintaneuletta kaavion B mukaan, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs).

Toista lisäys ensin joka 4. krs yhteensä 2 kertaa, sitten joka 2. krs yhteensä 10 kertaa = 46 (51) 56 (61) 66 (71) 76 s. Neulo, kunnes etukappale on yhtä korkea kuin takakappale.

Miehusta

Yhdistä kappaleet samalle 4 mm pyöröpuikolle (60–80 cm) työn oikealla puolella. Neulo ensin vasemman etukappaleen silmukat ja jatka pintaneuletta kaavion B mukaan kuten aiemmin, kunnes jäljellä on 1 s. Neulo vasemman etukappaleen viimeinen ja takakappaleen ensimmäinen silmukka nurin yhteen. Jatka takakappaleella pintaneuletta kaavion B mukaan keskisilmukkaan asti, sitten pintaneuletta kaavion A mukaan, kunnes jäljellä on 1 s. Neulo takakappaleen viimeinen ja oikean etukappaleen ensimmäinen silmukka nurin yhteen. Nyt kappaleiden välissä on kummallakin kädentiellä 1 s (= sivusaumat); neulo nämä silmukat jatkossa työn oikealla puolella nurin ja nurjalla puolella oikein.

Jatka neulomista edestakaisin aiemman jaon mukaisesti, kunnes työn korkeus on olkasaumasta alaspäin mitattuna 50 (51) 52 (53) 55 (57) 59 cm. Vaihda työhön 3 mm pyöröpuikko ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin 5 (5,5) 5,5 (6) 6 (6) 6 cm. Päättele silmukat joustavasti italialaisella päättelyllä.

Oikea hiha

Poimi neulomalla 4 mm sukka- tai hiha-putkille kädentien reunaa pitkin silmukoita seuraavasti: poimi 1. s kädentien keskeltä (= hihasauman silmukka, kerroksen vaihtumiskohta) ja merkitse silmukka silmukkamerkillä. Jatka poimimalla merkityn silmukan ja olkasauman välistä 44 (46) 46 (48) 48 (50) 50 s (eli n. 3 s jokaista 4 kerrosta kohti). Poimi sitten 1 s olkasaumasta ja merkitse silmukka silmukkamerkillä. Poimi vielä olkasauman ja merkityn hihasauman silmukan välistä toiset 44 (46) 46 (48) 48 (50) 50 s (eli n. 3 s jokaista 4 kerrosta kohti). Hihan 2 merkittyä silmukkaa neulotaan jatkossa aina nurin hihansuun joustinresoriin asti.

Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena pintaneuletta kaavioiden C ja D mukaan. Kaavioihin on merkitty nuolella aloitus- ja lopetuskohdat kussakin koossa. Neulo 1 n (= kerroksen vaihtumiskohta), neulo pintaneuletta C merkkiin asti, 1 n (= olkasauma), neulo pintaneuletta D krs:n loppuun.

Jatka neulomista yllä olevan jaon mukaisesti, kunnes hihan pituus on kainalosta mitattuna 8 (9) 9 (10) 10 (11) 11 cm. Aloita seuraavalla krs:lla kavennukset hihan alla: neulo 1 n (= kerroksen vaihtumiskohta), 2 o yhteen, neulo pintaneuletta C merkkiin asti, 1 n (= olkasauma), neulo pintaneuletta D, kunnes krs:lla on jäljellä 2 s, 2 o yhteen. Neulo kavennettavat silmukat jatkossa kaavioiden C ja D mukaan. Toista kavennukset joka 6. krs, kunnes hihassa on jäljellä 60 (62) 62 (64) 64 (66) 66 s. Neulo, kunnes hihan pituus on kainalosta mitattuna 39 (40) 40 (40) 39 (39) 39 cm. Neulo vielä 1 krs oikein.

Vaihda työhön 3 mm sukkuaikeet ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 5 (5,5) 5,5 (6) 6 (6) 6 cm. Päättele silmukat joustavasti italialaisella päättelyllä.

Vasen hiha

Neulo samalla tavoin kuin oikea hiha.

Etareunukset

Aseta uusi lanka oikean etukappaleen alareunaan ja ota työhön 3 mm pyöröpuikko.

Poimi neulomalla oikean etukappaleen reunaan pitkin V-pääntien alkuun 93 (97) 101 (105) 109 (113) 117 s (eli n. 1 s jokaista joustinresorin kerrosta kohden ja sitten n. 4 s jokaista pintaneuleen 5 kerrosta kohden), 1 silmukka V-pääntien alareunan kohdalta (merkitse tämä silmukka silmukkamerkillä), oikeaa V-pääntien reunaan pitkin 61 (61) 65 (65) 65 (65) 65 s (eli n. 1 s jokaista kerrosta kohden), takakappaleen keskeltä niskasta 41 (39) 39 (39) 39 (39) 39 s (eli 1 s jokaista reunan silmukkaa kohden), vasenta V-pääntien reunaan pitkin 61 (61) 65 (65) 65 (65) 65 s (eli n. 1 s jokaista kerrosta kohden), 1 silmukka V-pääntien alareunan kohdalta (merkitse tämä silmukka silmukkamerkillä) ja vielä V-pääntieltä vasemman etukappaleen reunaan pitkin 93 (97) 101 (105) 109 (113) 117 s (eli n. 4 s jokaista pintaneuleen 5 kerrosta kohden ja sitten n. 1 s jokaista joustinresorin kerrosta kohden). Puikolla on nyt yhteensä 351 (357) 373 (381) 389 (397) 405 s.

Neulo kaikilla silmukoilla joustinneuletta edestakaisin seuraavasti:

1. krs (NP): *1 o, 1 n* ja toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o.

2. krs (OP): 1 o, *1 o, 1 n* ja toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 2 s, 2 o.

Huom! Tee samalla lisäykset kummankin merkin molemmin puolin: ennen merkkiä **1 s O** ja merkin jälkeen **1 s V**. Neulo lisätyt silmukat 3. krs:lla (NP) nurin, 5. krs:lla (NP) oikein, 7. krs:lla (NP) nurin ja 9. krs:lla (NP) oikein.

Toista kerrokset 1–2 yhteensä 5 kertaa = 10 krs joustinneuletta. Tällä aikaa lisäyksiä tehdään merkittyjen silmukoiden kummallakin puolella yhteensä 5 kertaa.

Samaan aikaan, tee 5. krs:lla (NP) oikeaan etareunukseen 6 napinläpeä: neulo joustinneuletta (oikeat s:t oikein ja nurjat nurin), kunnes olet neulonut oikean merkin yli 2 (3) 2 (1) 5 (4) 3 s. *Neulo 2 seuraavaa silmukkaa ja vedä 1. s jälkimmäisen yli (= 1 s kaventuu), neulo 15 (16) 17 (18) 18 (19) 20 s:lla joustinneuletta*, toista *-* 5 kertaa, neulo 2 seuraavaa silmukkaa ja vedä 1. s jälkimmäisen yli (= 1 s kaventuu), neulo viimeisillä 4 s:lla joustinneuletta.

Seuraavalla krs:lla jokaisen kavennetun silmukan kohdalla työhön luodaan 1 uusi silmukka: neulo 5 s:lla joustinneuletta, *tee langankierto, neulo 16 (17) 18 (19) 19 (20) 21 s:lla joustinneuletta*, toista *-* 5 kertaa, tee langankierto. Neulo sitten joustinneuletta krs:n loppuun ja tee samalla lisäykset merkittyjen silmukoiden molemmin puolin samaan tapaan kuin 2. krs:lla. Neulo loput 4 krs ohjeen mukaan. Päättele seuraavalla nurjan puolen kerroksella silmukat joustavasti italialaisella päättelyllä.


Viimeistely

Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle. Ompele napit paikoilleen vasempaan etareunukseen.


Pese valmis työ vyötteen ohjeen mukaan (suositus: villapesuohjelma, 30 astetta). Asettele kostea työ

mittoihinsa tasaiselle alustalle ja anna kuivua.


Kaavio A
(oikea etukappale ja takakappaleen oikea puoli)




Kaavio B
(vasen etukappale ja takakappaleen vasen puoli)



Kaavio D (hiha)



Kaavio C (hiha)



□ = neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin

● = neulo s oikealla nurin, nurjalla oikein

