



Liza-neulepaita

2551 Hjertegarn Wool Cotton

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(2XL)
Neuleen rinnan ympäryys:	n. 88	(92)	98	(106)	114	(125) cm
Neuleen koko pituus:	n. 53	(54)	56	(58)	60	(61) cm

Lanka: [Hjertegarn Wool Cotton](#) (55 % ekolog. merinovilla, 45 % ekolog. puuvilla, 50 g = 350 m)

Langanmenekki

Vaalea farkkusininen (4022) 3 (3) 3 (3) 4 (4) kerää
Vihreässä paidassa käytetty sävyä 4109.

Lankavaihtoehtoja: [Hjertegarn Wool Silk](#) (75 % ekolog. villa, 25 % silkki, 50 g = 300 m), [Hjertegarn Cotton nr. 8](#) (100 % puuvilla, 50 g = 165 m), [Hjertegarn All Seasons](#) (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 170 m), [Hjertegarn Armonia](#) (75 % merinovilla, 25 % nylon, 50 g = 200 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 2,5 ja 3 mm (40 + 80 cm) sekä [sukkapuikot](#) 2,5 ja 3 mm

Muut tarvikkeet: 2 avattavaa silmukkamerkkiä, [sovituskapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, päättelyneula

Neuletiheys: 27 s ja 33–34 krs sileää neuletta 3 mm puikoilla = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neulepaita neulotaan alhaalta ylös ensin pyörönä helmasta kainaloon, jonka jälkeen taka- ja etukappale kumpikin neulotaan erikseen tasoneuleena valmiiksi. Paidassa on lyhyet istutetut hihat, jotka neulotaan pyörönä sukkapuikoilla tai looppaamalla pyöröpuikolla – lukuun ottamatta hihapyöriön osuutta, joka neulotaan tasoneuleena. Paidassa on korkeat joustinresorit helmassa ja hihansuissa, pyöreä pääntie ja miehustassa vyötäröllä hieman muotoilua.

Selitykset:

Lisää 1 s = nosta silmukoiden välinen lanka takakautta vasemmalle puikolle ja neulo lankalenkki takareunasta kiertäen oikein

Ylivetokavennus = nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s, vedä nostettu s neulotun yli

rs = reunasilmukka (neulotaan jokaisella krs:lla oikein)

Ohje

Miehusta

Luo pitkälle 2,5 mm pyöröpuikolle 258 (270) 286 (306) 328 (258) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta 7 cm. Vaihda työhön 3 mm pyöröpuikko, jatka neuloen sileää neuletta **samalla kaventaen** 1. krs:lla tasaisesti 20 s = 238 (250) 266 (286) 308 (338) s. Neulo, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 9 cm. Merkitse kerroksen 1. silmukka silmukkamerkillä (= vasen sivusauma, kerroksen vaihtumiskohta), laske merkitystä silmukasta alkaen 119 (125) 133 (143) 154 (169) s (= etukappale), merkitse seuraava silmukka silmukkamerkillä (= oikea sivusauma). Merkittyjen silmukoiden väliin jää molemmin puolin 117 (123) 131 (141) 152 (167) s.

Aloita seuraavalla krs:lla työn kaventaminen kummassakin sivussa. Neulo kerroksen alusta merkitty silmukka mukaan lukien 20 s, neulo 2 s oikein yhteen. Neulo s:t oikein, kunnes oikean sivusauman merkkiä edeltää 22 s, tee ylivetokavennus. Neulo 40 s (merkitty silmukka mukaan lukien), neulo 2 s oikein yhteen. Neulo s:t oikein, kunnes vasemman sivusauman merkkiä edeltää 22 s, tee ylivetokavennus. Neulo vielä viimeiset 20 s. Kerrokselta kaventuu yhteensä 4 s.

Toista tällaiset kavennukset joka 8. krs yhteensä 3 kertaa = 226 (238) 254 (274) 296 (326) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 16 cm (kaikki koot).

Aloita seuraavalla krs:lla työn leventäminen kummassakin sivussa. Neulo kerroksen alusta 20 s, lisää 1 s, neulo s:t oikein, kunnes oikean sivusauman merkkiä edeltää 20 s, lisää 1 s, neulo 40 s, lisää 1 s, neulo s:t oikein, kunnes vasemman sivusauman merkkiä edeltää 20 s, lisää 1 s, neulo viimeiset 20 s. Toista tällaiset lisäykset 5 cm:n välein yhteensä 3 kertaa = 238 (250) 266 (286) 308 (338) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 36 (36) 37 (37) 38 (38) cm.

Päättele seuraavalla krs:lla kädentien silmukat työn kummassakin sivussa seuraavasti: päättelee kerroksen ensimmäiset 8 (9) 10 (11) 12 (13) s, neulo 103 (107) 113 (121) 130 (143) s (= etukappale), päättelee seuraavat 16 (18) 20 (22) 24 (26) s, neulo 103 (107) 113 (121) 130 (143) s ja päättelee viimeiset 8 (9) 10 (11) 12 (13) s. Katkaise lanka.

Neulo nyt kumpikin kappale erikseen tasoneuleena valmiiksi. Siirrä etukappaleen 103 (107) 113 (121) 130 (143) s sovituskaapelille odottamaan ja neulo ensiksi takakappale.

Takakappale

= 103 (107) 113 (121) 130 (143) s.

Aseta uusi lanka kädentien reunaan työn nurjalla puolella ja neulo 1. krs nurin. Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla kavennukset työn kummassakin sivussa 1 reunasilmukan sisäpuolella: neulo 1 o (= rs), 2 o yhteen, neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, tee ylivetokavennus, 1 o (= rs).

Toista tällaiset kavennukset jokaisella oikean puolen krs:lla yhteensä 5 (6) 7 (8) 10 (13) kertaa = 93 (95) 99 (105) 110 (117) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes kädentien korkeus on 17 (18) 19 (20,5) 21,5 (22,5) cm. Päättelä keskimmäiset 41 (41) 43 (43) 44 (45) s pääntietä varten ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

Päättelä pääntien reunasta vielä 1 x 3 s ja 1 x 2 s ja **samaan aikaan** kädentien reunasta **XS-koossa:** 3 x 7 s (**S-koossa:** 2 x 7 s ja 1 x 8 s) **M-koossa:** 1 x 7 s ja 2 x 8 s (**L-koossa:** 1 x 8 s ja 2 x 9 s) **XL-koossa:** 2 x 9 s ja 1 x 10 s (**2XL-koossa:** 2 x 10 s ja 1 x 11 s). Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi. Neulo pääntien toinen puoli samalla tavoin, mutta peilikuvana.

Etukappale

= 103 (107) 113 (121) 130 (143) s.

Neulo etukappale samalla tavoin kuin takakappale, kunnes kädentien korkeus on 10 (11) 12 (13) 14 (15) cm. Päättelä keskimmäiset 29 (29) 31 (31) 32 (33) s pääntietä varten ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päättelä pääntien reunasta vielä 1 x 3 s, 2 x 2 s ja 4 x 1 s = 21 (22) 23 (26) 28 (31) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes kädentien korkeus on 17 (18) 19 (20,5) 21,5 (22,5) cm. Päättelä vielä joka 2. krs kädentien reunasta **XS-koossa:** 3 x 7 s (**S-koossa:** 2 x 7 s ja 1 x 8 s) **M-koossa:** 1 x 7 s ja 2 x 8 s (**L-koossa:** 1 x 8 s ja 2 x 9 s) **XL-koossa:** 2 x 9 s ja 1 x 10 s (**2XL-koossa:** 2 x 10 s ja 1 x 11 s). Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi. Neulo pääntien toinen puoli samalla tavoin, mutta peilikuvana.

Hihat

Luo 2,5 mm sukkapuikoille tai vaihtoehtoisesti pitkälle 2,5 mm pyöröpuikolle 94 (100) 106 (112) 118 (124) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta 7 cm. Vaihda työhön 3 mm sukkapuikot tai 3 mm pyöröpuikko ja jatka neuloen sileää neuletta **samalla kaventaen** 1. krs:lla tasaisesti 10 s = 84 (90) 96 (102) 108 (114) s. Neulo sitten 2 krs sileää neuletta. Päättelä seuraavalla krs:lla kädentietä varten hihan alla 16 (18) 20 (22) 24 (26) s seuraavasti: päättelä kerroksen ensimmäiset 8 (9) 10 (11) 12 (13) s, neulo 68 (72) 76 (80) 84 (88) s ja päättelä viimeiset 8 (9) 10 (11) 12 (13) s. Katkaise lanka.

Aseta uusi lanka kädentien reunaan työn oikealla puolella ja neulo ensimmäisenä oikean puolen krs. Aloita samalla hihapyöriön kavennukset kummassakin sivussa: neulo 1 o (= rs), 1 o, 2 o yhteen, neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, ylivetokavennus, 1 o, 1 o (= rs).

Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs (= oikean puolen krs) yhteensä 14 (16) 18 (20) 22 (24) kertaa. Hihassa on nyt jäljellä 40 s (kaikki koot). Päättelä vielä kummastakin reunasta 2 x 2 s, 1 x 3 s ja 1 x 4 s. Päättelä loput 18 s kerralla. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Kappaleiden yhdistäminen

Ompele viistot olkasaumat silmukoita jäljitellen. Aseta hihat kädenteille ja ompele kädentien saumat.

Pääntien reunus

Aseta uusi lanka pääntien reunaan oikean olkasauman kohdalle. Poimi ja neulo lyhyelle 2,5 mm pyöröpuikolle pääntien reunaa pitkin 132 (132) 136 (136) 138 (140) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta 2 (2) 2 (2) 2,5 (2,5) cm. Päättelä silmukat.

Viimeistely

Päättelä langanpääät työn nurjalle puolelle.

