



Ingrid-neulepaita

2480 Hjertegarn Wool Silk

Koko: S (M) L (XL) 2XL

Neuleen mitat

-rinnan ympärys: n. 87 (94) 100 (105) 110 cm

-koko pituus: n. 53 (54) 56 (59) 60 cm

Lanka: [Hjertegarn Wool Silk](#) (75 % ekolog. villa, 25 % silkki, 50 g = 300 m)

Langanmenekki

Pohjaväri: 3 (3) 4 (4) 5 kerää luonnonvalkoista (3012)

Raitaväri: 1 kerä harmaanruskeaa (3009) riittää jokaiseen kokoon

Lankavaihtoehtoja: [Hjertegarn Wool Cotton](#) (55 % ekolog. merinovilla, 45 % ekolog. puuvilla, 50 g = 350 m), [Hjertegarn All Seasons](#) (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 170 m), [Hjertegarn Cotton nr. 8](#) (100 % puuvilla, 50 g = 165 m), [Hjertegarn Armonia](#) (75 % merinovilla, 25 % nylon, 50 g = 200 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 2,5 ja 3,5 mm (40 + 80 cm)

Muut tarvikkeet: 2–3 silmukkamerkkiä, [sovituskapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, päättelyneula

Neuletiheys: 26 s ja 34 krs sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neulepaita neulotaan ylhäältä alas. Takakappaleelle tehdään korotus lyhennetyin kerroksin, ja sen aikaa kerroksia neulotaan edestakaisin. Tämän jälkeen kaarrokkeen osuus reikäpitsiraitoineen neulotaan pyörönä, jonka jälkeen työ jaetaan neljään osaan eli taka- ja etukappaleeseen sekä kahteen hihaan. Etu- ja takakappale kumpikin neulotaan hetken aikaa tasoneuleena pidemmäksi, jotta kädentien aukoista saadaan suuremmat. Lisäykset tehdään kummankin kappaleen molemmissa sivuissa raglanlisäyksinä. Kun kaikki lisäykset on tehty, taka- ja etukappaleiden silmukat yhdistetään jälleen yhteen ja samalla luodaan myös uudet silmukat kädenteille hihojen alle. Miehistän osuus neulotaan pyörönä. Pääntien ja kädenteiden reunoissa on matalat ainaoikeinreunukset, helmassa on korkea joustinresorireunus ja muu osa neuleesta, lukuun ottamatta kaarrokkeen reikäpitsiraitoja, neulotaan sileänä neuleena. Paidassa on pyöreä pääntie ja helman ympärysmitta kapenee hieman alaspäin.

Selitykset:

OP = työn oikea puoli, NP = työn nurja puoli

Lisää 1 s = neulo silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein

Lyhennetyt kerrokset saksalaisittain (German short row)

Neulo silmukoita käännöskohtaan asti ja käännä työ. Nosta 1. s nurin neulomatta vasemmalta puikolta oikealle lanka työn edessä. Vie sitten lanka työn taakse ja kiristä silmukkaa niin, että oikealle puikolle muodostuu 2 silmukkalenkkiä = tuplasilmukka. Neulo silmukoita seuraavaan käännöskohtaan asti, käännä työ ja toista silmukan nostaminen sekä kiristäminen samalla tavoin kuin edellä. Toista käännöksiä ohjeen mukainen määrä. Kun kaikki käännökset on tehty, neulo 1 krs sileää neuletta kaikilla silmukoilla ja neulo samalla jokaisen käännöskohdan tuplasilmukka yhtenä silmukkana (= 2 silmukkalenkkiä oikein yhteen).

Vinkki: Yllä esitetty tapa on vain yksi monista tavoista lyhennettyjen kerrosten neulomiseen. Voit toteuttaa lyhennetyt kerrokset myös muunlaisella tavalla – sillä, joka sopii itsellesi parhaiten.

Ohje

Pääntie ja kaarroke

Luo 2,5 mm pyöröpuikolle (40 cm) yhteensä 160 (170) 180 (190) 200 s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 6 krs ainaoikeaa (1 krs nurin, 1 krs oikein). Laita 1. silmukkamerkki kerroksen alkuun (= keskitakamerkki) ja 2. silmukkamerkki 80 (85) 90 (95) 100 s:n jälkeen (= keskietumerkki).

Vaihda työhön 3,5 mm pyöröpuikko (40 cm) ja neulo 1 krs sileää neuletta. Aloita seuraavalla krs:lla lyhennetyt kerrokset takakappaleen puolella ja neulo sileää neuletta edestakaisin seuraavasti:

- 1. krs (OP):** neulo keskitakamerkistä alkaen s:t oikein, kunnes keskietumerkkiä edeltää 10 s. Käänny.
- 2. krs (NP):** tee tuplasilmukka, neulo s:t nurin keskitakamerkkiin asti ja sen yli, kunnes keskietumerkkiä edeltää 10 s. Käänny.
- 3. krs (OP):** tee tuplasilmukka, neulo s:t oikein keskitakamerkkiin asti ja sen yli, kunnes keskietumerkkiä edeltää 20 s. Käänny.
- 4. krs (NP):** tee tuplasilmukka, neulo s:t nurin keskitakamerkkiin asti ja sen yli, kunnes keskietumerkkiä edeltää 20 s. Käänny.

Jatka lyhennettyjä kerroksia tähän tapaan ja neulo jokaisella krs:lla 10 s vähemmän edellisestä käännöskohdasta laskettuna. Tee käännökset keskitakamerkin kummallakin puolella yhteensä 6 (7) 7 (8) 8 kertaa. Viimeisen käännöksen jälkeen olet työn oikealla puolella, neulo tämä kerros loppuun keskitakamerkkiin asti. Käännösten väliin jää etukappaleen keskelle 20 s ja takakappaleen keskelle 40 (30) 40 (30) 40 s.

Jatka nyt neulomista suljettuna neuleena. Neulo kaikilla silmukoilla 2 krs oikein ja **samanaikaisesti** neulo 1. krs:lla jokainen tuplasilmukka yhtenä silmukkana (= 2 lankalenkkiä oikein yhteen). Tee seuraavalla krs:lla ensimmäiset kaarrokkeen lisäykset: neulo 5 s oikein, *9 s oikein, lisää 1 s*, toista *-* krs:n loppuun = 177 (188)

200 (210) 220 s. Neulo vielä 1 krs oikein ja lisää samalla tasaisesti työhön 3 (2) 0 (0) 0 s = 180 (190) 200 (210) 220 s. Poista työstä keskietumerkki.

Aloita nyt kaarrokkeen raidoitus kaavion mukaan. Kaarrokkeen loput lisäykset sisältyvät kaavioon ja jokaisella lisäyskerroksella työhön tulee 18 (19) 20 (21) 22 s lisää. Kaavion viimeisellä krs:lla kavenna missä tahansa kohdassa 0 (1) 0 (1) 0 s neulomalla 2 s oikein yhteen = 306 (322) 340 (356) 374 s. **Huom!** Kun silmukat eivät enää mahdu lyhyelle pyöröpuikolle, vaihda työhön pidempi 3,5 mm pyöröpuikko.

Siirrä seuraavaksi kerroksen vaihtumiskohtaa. Neulo keskitakamerkistä 46 (49) 51 (53) 55 s eteenpäin, siirrä keskitakamerkki neulottujen silmukoiden perään ja neulo tämän jälkeen krs valmiiksi merkkiin asti.

Jaa seuraavalla krs:lla työ taka- ja etukappaleeseen sekä kahteen hihaan: Neulo ja siirrä ensimmäiset 61 (64) 68 (72) 77 s sovituskaapelille odottamaan hihaa varten, neulo 92 (97) 102 (106) 110 s (= etukappale), neulo ja siirrä seuraavat 61 (64) 68 (72) 77 s sovituskaapelille odottamaan toista hihaa varten ja neulo loput 92 (97) 102 (106) 110 s (= takakappale).

Neulo nyt hetken aikaa molemmat kappaleet erikseen tasoneuleena pidemmiksi kädenteiden suurentamiseksi. Siirrä etukappaleen silmukat sovituskaapelille odottamaan ja neulo ensin takakappale.

Takakappale

Neulo 92 (97) 102 (106) 110 s:lla sileää neuletta edestakaisin ja lisää samalla 1 s kappaleen kummassakin sivussa 3 reunasilmukan sisäpuolella neulomalla silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein. Toista tällaiset lisäykset jokaisella oikean puolen kerroksella yhteensä 10 (11) 12 (13) 14 kertaa = 110 (119) 126 (132) 138 s. Jätä takakappaleen silmukat pyöröpuikolle odottamaan ja neulo seuraavaksi etukappale.

Etukappale

Neulo 92 (97) 102 (106) 110 s:lla sileää neuletta edestakaisin ja tee lisäykset kappaleen kummasakin sivussa samalla tavoin kuin takakappaleella = 110 (119) 126 (132) 138 s.

Miehusta

Yhdistä etu- ja takakappaleen silmukat ja luo 1. krs:lla kädenteitä varten kummankin hihaan alle 8 (8) 10 (10) 10 uutta silmukkaa = 236 (254) 272 (284) 296 s. Laita silmukkamerkki kummankin kädentien keskelle (= merkin molemmin puolin jää 4 (4) 5 (5) 5 s). Neulo suljettuna neuleena 10 krs sileää neuletta. Tee seuraavalla krs:lla kavennukset työn kummassakin sivussa merkin molemmin puolin: *Neulo sileää neuletta, kunnes sivumerkkiä edeltää 3 s, neulo 2 s oikein yhteen, 2 s oikein, 2 s kiertäen oikein yhteen*. Toista *-* myös toisen sivumerkin kohdalla. Yhden kavennuskerroksen aikana työstä kaventuu yhteensä 4 s. Toista tällaiset kavennukset joka 10. krs yhteensä 5 kertaa = 216 (234) 252 (264) 276 s. Neulo sitten sileää neuletta ilman kavennuksia, kunnes työn korkeus on kainalosta alaspäin mitattuna 25 (26) 27 (28) 29 cm tai haluamasi mittainen.

Vaihda työhön 2,5 mm pyöröpuikko (80 cm) ja neulo vielä 1 o, 1 n -joustinneuletta 8 cm. Päätele silmukat löyhästi, jotta reuna ei kiristä.

Hihareunukset

Siirrä 2,5 mm pyöröpuikolle (40 cm) toisen hihaan odottamassa olleet 61 (64) 68 (72) 77 s. Poimi lisäksi kädentien viistoa reunaa pitkin 15 (16) 18 (20) 21 s, kädentien alareunasta 8 (8) 10 (10) 10 s ja vielä toista viistoa reunaa pitkin 15 (16) 18 (20) 21 s = 99 (104) 114 (122) 129 s. Halutessasi voit laittaa silmukkamerkin hihaan alle kädentien keskelle merkitsemään kerroksen vaihtumiskohtaan.


Aseta uusi lanka kerroksen alkuun ja neulo suljettuna neuleena 6 krs ainoiokeaa (1 krs oikein, 1 krs nurin). Neulo vielä 1 krs oikein ja päätele samalla silmukat. Neulo toinen hihareunus samalla tavoin.

Viimeistely

Päätele langanpääsyt työn nurjalle puolelle.

Kastele neule kauttaaltaan, asettele kosteana oikeisiin mittoihinsa tasaiselle alustalle ja anna kuivua tasossa.

Kaarrokkeen reikäpitsiraidat ja lisäykset



Mallikerta toistuu 1 kerroksen aikana
18 (19) 20 (21) 22 kertaa

- = neulo s oikein luonnonvalkoisella
- = neulo s oikein harmaanruskealla
- = neulo s nurin harmaanruskealla
- = langankierto, neulo 2 s oikein yhteen
- = lisää 1 s: neulo silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein



Malli ja ohje: Vian Hviid / Hjertegarn
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi