



Margit-raglanneuletakki

2503-5 Viking Lotta

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(2XL)	
Neuleen mitat							
-rinnan ympärys:	93	(103)	113	(124)	135	(146)	cm
-koko pituus:	61	(63)	65	(67)	69	(70)	cm
-hihan pituus:	44	(45)	46	(46)	47	(47)	cm

Kuvat: raglanneuletakki on kokoa S.

Lanka: [Viking Lotta](#) (43 % puuvilla, 57 % merinovilla, 50 g = 110 m)

Langanmenekki: 9 (9) 10 (10) 11 (12) kerää ruskeaa (208) tai beigeä (207)

Lankavaihtoehtoja: [Viking Eco Highland Wool](#) (100 % villa, 50 g = 110 m), [Viking Alpaca Storm](#) (40 % alpaka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 133 m), [Viking Bamboo](#) (50 % bambuviskoosi, 50 % puuvilla, 50 g = 110 m), [Viking Sportsragg](#) (60 % villa, 20 % nylon, 20 % akryyli, 50 g = 100 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikko-, tarvike- ja neuletiheystiedot seuraavalla sivulla.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 2,5 ja 3,5 mm (80 cm) sekä [sukkapuikot](#) 2,5 ja 3,5 mm

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, [sovituskaapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, päättelyneula

Neuletiheys: 22 s sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = n. 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempia puikkoihin.

Ohjeesta

Neuletakki neulotaan alhaalta ylös. Taka- ja etukappaleet neulotaan yhtä aikaa tasoneuleena helmasta kainaloon. Sitten pyörönä neulotut hihat liitetään mukaan ja työ neulotaan valmiiksi tasoneuleena.

Raglanhihainen takki neulotaan sileänä neuleena, mutta hihansuut, helman ja pääntien reunat sekä etureunukset joustinneuleena. Takin malli on avonainen ja väljä.

Selitykset: rs = reunasilmukka (neulotaan oikein jokaisella krs:lla)

Taka- ja etukappaleet

Luo 2,5 mm pyöröpuikolle 201 (221) 245 (269) 293 (317) s ja neulo joustinneuletta edestakaisin seuraavan jaon mukaan: 1 o (= rs), neulo seuraavilla 199 (219) 243 (267) 291 (315) s:lla 1 o, 1 n -joustinneuletta, 1 o (= rs). Jatka neulomista tähän tapaan, kunnes joustinneuleen korkeus on n. 3 cm.

Vaihda työhön 3,5 mm pyöröpuikko ja jatka neulomista sileänä neuleena. Lisää työhön 2 silmukkamerkkiä siten, että kummallekin etukappaleelle tulee 50 (55) 61 (67) 73 (79) s ja merkkien väliin takakappaleelle 101 (111) 123 (135) 147 (159) s. Kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 40 (41) 42 (43) 44 (45) cm, päätele kädenteitä varten kummankin sivumerkin kohdalla 12 s eli merkin molemmin puolin 6 s. Jätä taka- ja etukappaleiden silmukat pyöröpuikolle odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 2,5 mm sukkapuikoille 40 (40) 44 (44) 48 (48) s. Yhdistä silmukat renkaaksi, laita silmukkamerkki kerroksen alkuun (= keskellä hihan alla) ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 8 cm. Vaihda työhön 3,5 mm sukkapuikot. Neulo 2 krs sileää neuletta ja muuta 2. krs:lla tasaisesti s-luvuksi 72 (72) 84 (84) 96 (96) s. Jatka neuloen sileää neuletta, kunnes hihan pituus on n. 44 (45) 46 (46) 47 (47) cm. Päätele viimeisellä krs:lla hihan alla 12 s eli merkin molemmin puolin 6 s. Siirrä silmukat sovituskaapelille odottamaan. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Kaarroke raglankavennuksin

Neulo kaikki kappaleet samalle 3,5 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 297 (317) 365 (389) 437 (461) s. Laita silmukkamerkit kappaleiden välisiin saumakohtiin (= 4 raglan-saamaa). Jatka sileää neuletta edestakaisin ja aloita samalla raglankavennukset työn oikealla puolella: neulo, kunnes 1. merkkiä edeltää 2 s, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli, siirrä merkki vasemmalta puikolta oikealle ja neulo seuraavat 2 s oikein yhteen. Toista tällaiset kavennukset jokaisen merkin kohdalla (= kerrokselta kaventuu yhteensä 8 s) ja joka 2. krs, kunnes työssä on jäljellä 97 (101) 101 (109) 109 (109) s ja olet neulonut yhteensä 25 (27) 33 (35) 41 (44) kertaa raglankavennuskerroksia.

Pääntien reunus

Vaihda työhön 2,5 mm pyöröpuikko ja neulo joustinneuletta edestakaisin seuraavan jaon mukaan: 1 o (= rs), neulo seuraavilla 95 (99) 99 (107) 107 (107) s:lla 1 o, 1 n -joustinneuletta, 1 o (= rs). Jatka neulomista tähän tapaan, kunnes joustinneuleen korkeus on n. 2 cm. Päätele silmukat joustinneuletta neuloen eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Oikea etureunus

Aseta uusi lanka oikean etukappaleen alakulmaan. Poimi ja neulo 2,5 mm pyöröpuikolle etureunaa pitkin n. 11 s jokaista 5 cm:ä kohden. Silmukkamäärän tulee olla pariton eli jaollinen 2+1:llä. Neulo reunus seuraavasti: 1 o (= rs), neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs). Neulo tämän jaon mukaan 4 krs edestakaisin. Päätele silmukat seuraavalla krs:lla joustinneuletta neuloen eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Vasen etureunus

Neulo kuten oikea etureunus.

Viimeistely

Ompele kainalosaumat. Päätele langanpäät työn nurjalle puolelle.



Malli ja ohje: Vilde Oftedal / Viking Garn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi