



Riano-raglantakki

2512-8A Viking Vår

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(2XL)	
Neuleen mitat							
-rinnan ympäryys:	88	(96)	104	(112)	120	(128)	cm
-koko pituus:	51	(52)	53	(54)	55	(55)	cm
-hihan pituus:	44	(45)	46	(47)	48	(49)	cm

Kuvat: raglantakki on kokoa S.

Lanka: [Viking Vår](#) (100 % puuvilla, 50 g = 80 m)

Langanmenekki: 10 (11) 12 (13) 14 (15) kerää vaaleaa pinkkiä (465)

Lankavaihtoehtoja:

[Viking Eco Highland Wool](#) (100 % villa, 50 g = 110 m), [Viking Trend Merino](#) (100 % merinovilla, 50 g = 125 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikko-, tarvike- ja neuletiheystiedot seuraavalla sivulla.

Puikot: pyöröpuikot 3 mm (80 + 120 cm) ja 4 mm (80–100 cm) sekä sukkapuikot 3 ja 4 mm

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkkiä, sovituskaapeleita silmukoiden siirtämiseen, 5 (5) 6 (6) 6 (7) nappia, päättelyneula

Neuletiheys: 20 s sileää neuletta 4 mm puikoilla = n. 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti mallitilkun avulla. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempia puikkoihin.

Ohjeesta

Raglantakki neulotaan alhaalta ylös. Taka- ja etukappaleet neulotaan ensin yhtä aikaa tasoneuleena helmasta kainaloon. Sitten neulotaan hihat pyörönä. Tämän jälkeen kaikki kappaleet neulotaan samalle pyöröpuikolle ja kaarrokkeen osuus raglansaumoinen ja V-pääntien kavennuksineen neulotaan tasoneuleena valmiiksi.

Helmassa ja hihansuissa on matalat joustinresorit. Neuletakin etureunoja sekä V-pääntietä reunustaa joustinneuleena neulottu, napitettava reunus. Napituksen suunta on vasemmalle.

Selitykset:

op = työn oikea puoli, **np** = työn nurja puoli

rs = reunasilmukka (neulotaan oikein jokaisella krs:lla)

Ohje

Miehusta

Luo 3 mm pyöröpuikolle (80 cm) yhteensä 171 (187) 203 (219) 235 (251) s ja neulo joustinneuletta edestakaisin seuraavasti:

1. krs (op): 1 o (= rs), neulo 169 (185) 201 (217) 233 (249) s:lla 1 o, 1 n -joustinneuletta, 1 o (= rs).

2. krs (np): 1 o (= rs), neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin, 1 o (= rs).

Jatka neulomista jaon mukaan, kunnes työn korkeus on n. 3 cm. Vaihda työhön 4 mm pyöröpuikko. Laita työhön 2 silmukkamerkkiä siten, että kummallakin etukappaleella on reunasilmukat mukaan lukien 42 (46) 50 (54) 58 (62) s ja merkkien välissä takakappaleella 87 (95) 103 (111) 119 (127) s. Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin. Kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 30 cm (kaikki koot), päättelä kädenteitä varten kummankin sivumerkin kohdalla 8 s eli merkin molemmin puolin 4 s. Jätä silmukat pyöröpuikolle odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 3 mm sukka puikoille 42 (44) 44 (46) 46 (48) s. Yhdistä silmukat suljetuksi neuleeksi ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 3 cm. Vaihda työhön 4 mm sukka puikot ja laita silmukkamerkki kerroksen alkuun (= hiha-sauma, keskellä hihan alla). Jatka neuloen sileää neuletta ja lisää samalla 1 s merkin molemmin puolin. Toista tällaiset lisäykset n. 3 (3) 2,5 (2,5) 2 (2) cm:n välein, kunnes hihassa on yhteensä 68 (72) 76 (80) 84 (88) s ja hihan pituus on n. 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm. Päättelä viimeisellä krs:lla kädentietä varten hihan alla 8 s eli merkin molemmin puolin 4 s. Siirrä silmukat sovituskaapelille odottamaan ja neulo toinen hiha samalla tavoin.

Raglankaarroke

Neulo kaikki kappaleet samalle 4 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 275 (299) 323 (347) 371 (395) s. Laita silmukkamerkit kappaleiden väliin saumakohtiin (= 4 raglansaumaa).

Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla raglankavennukset sekä V-pääntien kavennukset:

neulo 1 o (= rs), sitten 2 o yhteen, *neulo sileää neuletta, kunnes 1. merkkiä edeltää 2 s, tee ylivetokavennus (nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli), siirrä merkki vasemmalta puikolta oikealle ja neulo 2 o yhteen*, toista *-* jokaisen merkin kohdalla ja neulo tämän jälkeen sileää neuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, tee ylivetokavennus, neulo 1 o (= rs).

Toista tähän tapaan raglankavennukset joka 2. krs yhteensä 24 (26) 28 (30) 32 (34) kertaa ja V-pääntien kavennukset samanaikaisesti joka 4. krs yhteensä 12 (13) 14 (15) 16 (17) kertaa. Jätä loput silmukat pyöröpuikolle odottamaan.

Etureunojen ja V-pääntien reunus

Aseta uusi lanka oikean etukappaleen alareunaan työn oikealla puolella. Poimi ja neulo 3 mm pyöröpuikolle (120 cm) oikeaa etureunaa sekä V-pääntien viistoa reunaa pitkin n. 10 s jokaista 5 cm kohden, neulo sitten odottamassa olleet silmukat, ja tämän jälkeen poimi ja neulo vielä toista V-pääntien viistoa reunaa sekä etureunaa pitkin n. 10 s jokaista 5 cm kohden. Neulo kaikilla s:illa 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin.

Kun reunuksen korkeus on n. 1 cm, tee oikeanpuoleiseen reunukseen 5 (5) 6 (6) 6 (7) napinläpeä. Sijoita ylin napinläpi V-pääntien kärjen kohdalle, alin napinläpi 3 s:n päähän helman alareunasta ja loput napinlävet tasaisesti ylimmän ja alimman välille. **Napinläpi:** päättelee 2 s ja luo seuraavalla krs:lla 2 uutta silmukkaa pääteltyjen s:iden tilalle. Neulo sitten joustinneuletta samoin kuin aiemmin, kunnes reunuksen korkeus on n. 3 cm. Päättelee silmukat joustinneuletta neuloen eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Viimeistely

Ompele kainalosaumat. Ompele 5 (5) 6 (6) 6 (7) nappia paikoilleen vasempaan etureunukseen. Päättelee langanpääsyt työn nurjalle puolelle.

