



Neuletakki joustinneulekaarrokkeella

Onion 1586

Koko:	S	(M)	L	(XL)	
Neuleen mitat					
-rinnan ympärys:	84	(92)	100	(108)	cm
-koko pituus:	84	(85)	87	(88)	cm

Lanka: [Onion Mohair+Nettles+Wool](#) (45 % mohair, 30 % nokkoskuitu, 25 % villa, 50 g = n. 145 m)

Langanmenekki: 12 (12) 14 (14) kerää

Työ neulotaan kokonaan 2-kertaisella langalla. Ota toinen lanka kerän päältä ja toinen lanka kerän sisältä.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 5,5 ja 6,5 mm (80 cm)

Muut tarvikkeet: [sovituskaapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, 4 silmukkamerkkiä, päättelyneula sekä halutessasi 9 nappia

Neuletiheys: 13 s ja 17 krs sileää neuletta 2-kertaisella langalla neulottuna 6,5 mm puikoilla = 10 x 10 cm
Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neuletakki neulotaan alhaalta ylös ja kokonaan 2-kertaisella langalla. Taka- ja etukappaleet neulotaan yhtä aikaa tasoneuleena helmasta kainaloon. Sitten erikseen tasona neulotut hihat liitetään mukaan samalle pyöröpuikolle ja takin kaarrokkeen osuus neulotaan valmiiksi tasoneuleena. Lopuksi ommellaan hiha- ja kainalosaumat. Voit käyttää oikeana puolena kumpaa tahansa puolta. Kuvan takki on neulottu ilman napinläpiä, mutta halutessasi tee napinlävet ohjeen mukaan.

Selitykset: rs = reunasilmukka

Vartalo

Etu- ja takakappaleet neulotaan yhtenä kappaleena.

Luo 5,5 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 128 (136) 144 (152) s ja neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta edestakaisin. Ensimmäinen krs on nurjan puolen krs, aloita joustinneule näin: neulo 1 o (= rs), 2 n, sitten *2 o, 2 n*, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs). Neulo rs:t jatkossa aina oikein jokaisella krs:lla. Neulo joustinneuletta yhteensä 3 cm. Vaihda työhön 6,5 mm pyöröpuikko ja jatka neuloen sileää neuletta. Kavenna ensimmäisellä krs:lla tasaisin välein s-määräksi 125 (135) 142 (150) s. Kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 59 (60) 61 (62) cm, jaa työ etu- ja takakappaleeseen seuraavasti: neulo kerroksen alusta 29 (31) 33 (35) s, päättä 4 (4) 5 (4) s, neulo seuraavat 59 (65) 66 (72) s, päättä 4 (4) 5 (4) s ja neulo loput 29 (31) 33 (35) s. Siirrä silmukat sovituskaapelille odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 5,5 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 34 (34) 38 (38) s ja neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta edestakaisin. Ensimmäinen krs on nurjan puolen krs, aloita joustinneule näin: neulo 1 o (= rs), 1 n, sitten *2 o, 2 n*, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 2 o, 1 n, 1 o (= rs). Neulo joustinneuletta yhteensä 3 cm. Vaihda työhön 6,5 mm pyöröpuikko ja jatka neuloen sileää neuletta. Lisää ensimmäisellä krs:lla tasaisesti s-määräksi 44 (48) 50 (54) s. Kun hihan pituus on 47 cm tai halutun mittainen, päättä molemmista reunoista 3 s kädentietä varten. Siirrä loput 38 (42) 44 (48) s sovituskaapelille odottamaan. Neulo toinen hiha samoin.

Kaarroke

Neulo kaikki kappaleet samalle 6,5 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten päätettyjen silmukoiden kohdalle = 193 (211) 220 (238) s. Aseta silmukkamerkit kappaleiden väleihin (= 4 raglansaumaa) ja jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin kaikilla silmukoilla (neulo samalla reunasilmukat oikein jokaisella krs:lla). Aloita raglankavennukset seuraavalla oikean puolen krs:lla: neulo sileää neuletta, kunnes jäljellä on 3 s ennen merkkiä, tee ylivetokavennus (nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo 2 o ja 2 o yhteen. Toista tällaiset kavennukset jokaisen merkin kohdalla (= kerroksella kaventuu 8 s) ja joka 2. krs yhteensä 3 kertaa = 169 (187) 196 (214) s.

Aloita joustinneule seuraavalla oikean puolen krs:lla: neulo 1 o (= rs), 5 o, sitten *4 n, 5 o*, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs). Neulo nurjalla puolella oikeat s:t oikein, nurjat nurin ja rs:t aina oikein.

Kavenna seuraavalla oikean puolen kerroksella 1 s jokaisen oikein neulotun raidan keskellä neulomalla 2 o yhteen = 150 (166) (174) 190 s. Neulo sitten 4 o, 4 n -joustinneuletta 6 krs.

Kavenna seuraavalla krs:lla (nurja puoli) 1 s jokaisen oikean raidan keskellä neulomalla 2 o yhteen = 132 (146) 153 (167) s. Neulo sitten 4 o, 3 n -joustinneuletta 6 (6) 8 (8) krs.

Kavenna seuraavalla krs:lla (oikea puoli) 1 s jokaisen oikean raidan keskellä neulomalla 2 o yhteen = 113 (125) 131 (143) s. Neulo sitten 3 o, 3 n -joustinneuletta 6 krs.

Kavenna seuraavalla nurjan puolen kerroksella 1 s jokaisen oikean raidan keskellä neulomalla 2 o yhteen = 95 (105) 110 (120) s. Neulo 3 o, 2 n -joustinneuletta 4 krs.

Kavenna vielä kerran oikean puolen kerroksella 1 s jokaisen oikean raidan keskellä neulomalla 2 o yhteen = 76 (84) 88 (96) s. Vaihda työhön 5,5 mm pyöröpuikko ja neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta 7 cm. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Viimeistely

Ompele hiha- ja kainalosaumat.

Etureunukset

Poimi vasemmasta etureunasta 2-kertaisella langalla neuloen 5,5 mm pyöröpuikolle noin 106 (106) 110 (110) s ja neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta edestakaisin 3–3,5 cm. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen (oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin).

Neulo oikea etureunus samoin, mutta tee halutessasi reunukseen 9 napinläpeä, kun joustinta on neulottu 1,5 cm. Tee ylin ja alin napinläpi n. 3–4 s:n päähän ylä- ja alareunasta laskien ja loput 7 napinläpeä tasaisin välimatkoin ylimmän ja alimman välille. Päätä napinläpeä varten 2 s ja luo seuraavalla krs:lla uudet s:t päätettyjen tilalle. Kiinnitä lopuksi napit paikoilleen vasempaan etureunukseen ompelemalla.

Ohje: Onion Knit

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi