



Beatrice-neulepaita

2425-3 Viking Björk & Kid-Silk

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(2XL)	
Neuleen mitat							
-rinnan ympärys:	95	(103)	109	(117)	125	(133)	cm
-koko pituus:	53	(54)	56	(57)	58	(59)	cm
-hihan pituus:	25	(26)	27	(28)	29	(30)	cm

Kuva: neulepaita on kokoa M.

Langat: [Viking Björk](#) (50 % puuvilla, 50 % bambuviskoosi, 50 g = 147 m) ja
[Viking Kid-Silk](#) (77 % kid mohair, 23 % silkki, 25 g = 200 m)

Langanmenekki

Björk:	6	(6)	7	(8)	8	(9)	kerää luonnonvalkoista (502)
Kid-Silk:	4	(4)	5	(5)	5	(6)	kerää valkoista (300)

Työ neulotaan kokonaan 2-kertaisella langalla eli 1 lanka Björkiä ja 1 lanka Kid-Silkiä.

Lankavaihtoehtoja Björkille: [Viking Alpaca Liten Storm](#) (40 % alpaka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 175 m), [Viking Fröya](#) (80 % villa, 20 % nylon, 50 g = 150 m), [Viking Baby Ull](#) (100 % merinovilla, 50 g = 175 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikko-, tarvike- ja neuletiheystiedot seuraavalla sivulla.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 2,5 ja 4 mm (40 + 60–80 cm) sekä [sukkapuikot](#) 2,5 ja 4 mm

Muut tarvikkeet: 3–4 silmukkamerkkiä, [sovituskapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, päättelyneula

Neuletiheys: 20 s sileää neuletta 2-kertaisella langalla neulottuna 4 mm puikoilla = n. 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

Ohjeesta

Neulepaita neulotaan 2-kertaisella langalla alhaalta ylös. Miehestä neulotaan pyörönä helmasta kainaloon ja yläosan kappaleet kainalosta ylöspäin erikseen tasoneuleena. Väljät 1/2-mittaiset hihat neulotaan pyörönä ja yläreunaan tehdään pieni poimutus. Kappaleet yhdistetään toisiinsa ompelemalla. Reunojen joustinresorit neulotaan muuta neulepintaa tiiviimmiksi. Paidassa on laskeva olkalinja sekä klassinen V-pääntie, jonka reuna viimeistellään i-cord- eli tuppiloreunuksella.

Miehestä

Luo pitkälle 2,5 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 170 (180) 190 (204) 220 (236) s. Yhdistä silmukat renkaaksi, laita silmukkamerkki kerroksen alkuun ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 5 cm. Vaihda työhön pitkä 4 mm pyöröpuikko. Jatka neulomista sileänä neuleena ja lisää samalla 1. krs:lla tasaisesti s-luvuksi 190 (206) 218 (234) 250 (266) s. Laita 2. silmukkamerkki 95 (103) 109 (117) 125 (133) s:n jälkeen ja merkitse myös etukappaleen keskimäinen silmukka silmukkamerkillä V-pääntietä varten (= kärkisilmukka). Kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 33 (33) 34 (34) 34 (34) cm, jaa työ sivumerkkien kohdalta puoliksi kädenteitä varten. Neulo yläosan kappaleet erikseen valmiiksi, neulo ensin takakappale.

Takakappale

Neulo sileää neuletta edestakaisin ja päättelee samalla kädenteitä varten työn kummassakin sivussa kerroksen alusta 1 x 4 s, 1 x 3 s, 1 (2) 2 (2) 2 (2) x 2 s ja 1 (2) 3 (4) 4 (4) x 1 s = 75 (77) 81 (87) 95 (103) s. Jatka sileää neuletta suoraan ylöspäin, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 53 (54) 56 (57) 58 (59) cm. Siirrä silmukat sovituskapeleille odottamaan etukappaleen neulomisen ajaksi (silmukoita ei päätellä vielä tässä vaiheessa).

Etukappale

Neulo sileää neuletta edestakaisin ja päättelee silmukat kädentien reunassa työn kummassakin sivussa samoin kuin takakappaleella. Kun kädentien korkeus on kainalosta ylöspäin mitattuna n. 1 cm, siirrä silmukkamerkillä merkitty kärkisilmukka sovituskapeleille odottamaan ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

Jatka edelleen sileää neuletta edestakaisin sekä silmukoiden päättelyä kädentien reunassa **ja kavenna samalla** V-pääntien reunassa 1 s jokaisella oikean puolen krs:lla. Tee kavennus neulomalla 2 ensimmäistä / viimeistä silmukkaa o yhteen. Toista tällainen V-pääntien kavennus yhteensä 15 (15) 16 (16) 17 (18) kertaa = 22 (23) 24 (27) 30 (33) s. Neulo tämän jälkeen sileää neuletta ilman kavennuksia, kunnes etukappale on yhtä korkea kuin takakappale. Siirrä silmukat sovituskapeleille odottamaan (silmukoita ei päätellä vielä tässä vaiheessa). Neulo pääntien toinen puoli samalla tavalla, mutta peilikuvana.

Hihat

Luo 2,5 mm sukkapuikoille 2-kertaisella langalla 64 (68) 72 (76) 80 (80) s. Yhdistä silmukat renkaaksi, laita silmukkamerkki kerroksen alkuun ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 4 cm. Vaihda työhön 4 mm sukkapuikot. Neulo sileää neuletta ja lisää samalla 1. krs:lla tasaisesti s-luvuksi 96 (100) 104 (108) 112 (112) s. Kun hihan pituus on 25 (26) 27 (28) 29 (30) cm, neulo seuraava krs näin: 36 (38) 40 (42) 44 (44) o, *3 o yhteen* ja toista *-* seuraavien 24 s:n aikana, 36 (38) 40 (42) 44 (44) o = 80 (84) 88 (92) 96 (96) s. Päättelee silmukat. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Kappaleiden yhdistäminen

Ompele olkasaumat silmukoita jäljittelemällä 22 (23) 24 (27) 30 (33) s:n matkalta. Aloita sauman ompelu kädentien reunasta ja etene kohti pääntietä. Kohdista hihan yläreunan keskikohta olkasauman kanssa vastakkain ja ompele kädentien saumat.

Pääntien reunus

Aseta uusi 2-kertainen lanka pääntien reunaan vasemman olkasauman kohdalle. Poimi ja neulo lyhyelle 2,5 mm pyöröpuikolle vasemmasta viistosta etureunasta n. 10 s jokaista 5 cm:ä kohden, kärkisilmukka etukappaleen keskeltä sekä oikeasta viistosta etureunasta n. 10 s jokaista 5 cm:ä kohden. Neulo ja päättelee silmukat i-cord-päättelyllä. Päättelee silmukat ensin takakappaleen puolelta niskasta.

I-cord-päättely

Neulo 3 s samaan s:aan (= neulo silmukka ensin etureunasta oikein, sitten takareunasta oikein ja vielä kerran etureunasta oikein) ja siirrä nämä 3 s takaisin vasemmalle puikolle. *Neulo 2 o, nosta seuraava s neulomatta lanka työn takana, neulo 1 o ja vedä nostettu s juuri neulotun yli, siirrä 3 s oikealta puikolta takaisin vasemmalle puikolle*. Toista *-*, kunnes kaikki pääntien silmukat on päätelty.

Viimeistely

Päättelee langanpääsyt työn nurjalle puolelle.

Malli ja ohje: Aimee Vognsen Danielsen / Viking Garn
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi