



Suvali-pitsineulepaita

2513-3 Viking Bambino

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(2XL)	3XL	
Neuleen mitat								
-rinnan ympärys:	81	(86)	94	(103)	111	(120)	129	cm
-koko pituus:	54	(55)	56	(58)	59	(60)	60	cm

Kuvat: pitsineulepaita on kokoa M.

Lanka: [Viking Bambino](#) (50 % bambuviskoosi, 50 % puuvilla, 50 g = 176 m)

Langanmenekki: 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 kerää valkoista (400), roosaa (416) tai vaaleansinistä (420)

Lankavaihtoehtoja:

[Viking Trend Merino Petite](#) (100 % merinovilla, 50 g = 235 m), [Viking Baby Ull](#) (100 % merinovilla, 50 g = 175 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 2,5 mm (40 + 80 cm) ja 3 mm (40 + 80–100 cm)

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkkiä, päättelyneula

Neuletiheys: 28 s sileää neuletta 3 mm puikoilla = n. 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti mallitilkun avulla. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Pitsineulepaita neulotaan pyörönä ylhäältä alas. Pitsineuleosuuden jälkeen työn neulominen jatkuu etu- ja takakappaleiden osalta sileänä neuleena ja hihojen kohdalla neulotaan joustinneuletta. Samaan aikaan etu- ja takakappaleen reunoihin tehdään muutama raglanlisäys. Kainalon kohdalla työ jaetaan osiin ja samalla hihojen silmukat päätellään. Tämän jälkeen vartalo-osan silmukat yhdistetään suljetuksi neuleeksi ja kumpaankin kainaloon luodaan uudet silmukat. Helman resori ja pääntien reunus neulotaan joustinneuleena. Koska kainalon alareunaa ei viimeistellä, se pääsee vapaasti rullautumaan hieman työn etupuolelle suurentaen siten kädentien aukkoa.

Pääntien reunus ja kaarroke

Luo 2,5 mm pyöröpuikolle (40 cm) yhteensä 132 (136) 140 (140) 144 (148) 152 s. Yhdistä silmukat suljetuksi neuleeksi ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 2 cm. Vaihda työhön 3 mm pyöröpuikko (40 cm), neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla tasaisesti s-määräksi 145 (150) 160 (140) 148 (160) 172 s. Laita silmukkamerkki kerroksen alkuun. Neulo pitsineuletta kaavion mukaan ja toista merkittyä mallikertaa kerroksella. Kaarrokkeen lisäykset sisältyvät kaavioon. Kun kaavion kaikki kerrokset on neulottu, työssä on yhteensä 348 (360) 384 (420) 444 (480) 516 s. **Huom!** Kun silmukat eivät enää mahdu lyhyelle pyöröpuikolle, vaihda työhön pidempi pyöröpuikko.

Neulo pitsineuleen jälkeen vielä 0 (2) 4 (4) 5 (7) 9 krs sileää neuletta. Jaa sitten työ silmukkamerkkien avulla neljään osaan raglansaumojä varten: laske ensin kerroksen alusta 2 (5) 5 (5) 5 (5) 5 s ja siirrä aiempi kerroksen vaihtumiskohdan merkki tähän kohtaan (= takakappaleen loppu, kuvio kohdistuu keskemälle), laske 75 (75) 75 (81) 81 (87) 93 s (= oikea hiha), aseta 2. merkki, laske 99 (105) 117 (129) 141 (153) 165 s (= etukappale), aseta 3. merkki, laske 75 (75) 75 (81) 81 (87) 93 s (= vasen hiha), aseta 4. merkki. Takakappaleelle jää 97 (100) 112 (124) 136 (148) 160 s.

Neulo kummankin hihan 75 (75) 75 (81) 81 (87) 93 s:lla 1 o, 1 n -joustinneuletta ja etu- ja takakappaleen silmukoilla sileää neuletta. Aloita samanaikaisesti myös raglanlisäykset **vain etu- ja takakappaleen reunoissa**: lisää 1 s merkin jälkeen kappaleen alussa ja 1 s ennen merkkiä kappaleen lopussa. Lisäyskerroksella työhön tulee 4 s lisää. Toista tällaiset lisäykset joka 2. krs yhteensä 2 kertaa = 356 (368) 392 (428) 452 (488) 524 s. Tee lisäys esimerkiksi näin: vie vasen puikko silmukoiden välisen langan ali takakautta ja neulo lankalenkki kiertäen oikein.

Jatka neulomista jaon mukaan, kunnes hihan joustimen korkeus on n. 2 cm. Jaa seuraavalla krs:lla työ osiin näin: neulo etu- ja takakappaleen silmukat sileänä neuleena ja päätele samalla kummankin hihan silmukat löyhästi joustinneuletta neuloen (oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin), jotta reuna ei kiristä.

Vartalo

Yhdistä etu- ja takakappaleen silmukat suljetuksi neuleeksi ja luo samalla hihan alle kumpaankin kainaloon 11 uutta silmukkaa. Työssä on nyt 228 (240) 264 (288) 312 (336) 360 s. Neulo sileää neuletta, kunnes koko työn korkeus on n. 48 (49) 50 (52) 53 (54) 54 cm (mitattuna etukappaleen keskellä pääntien reunuksen yläreunasta kohtisuoraan alas). Vaihda työhön 2,5 mm pyöröpuikko (80 cm) ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 6 cm. Päätele silmukat löyhästi joustinneuletta neuloen (oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin), jotta reuna ei kiristä.


Viimeistely

Päätele langanpäät työn nurjalle puolelle.



Pitsineule

Toista



- = neulo s oikein
- ▽ = neulo s nurin
- ∅ = lisää 1 s
Vie vasen puikko silmukoiden välisen
langan ali takakautta ja neulo
lankalenkki kiertäen oikein.
- = langankierto
- / = neulo 2 s oikein yhteen
- ∇ = ylivetokavennus
Nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s
oikein ja vedä nostettu s juuri neulotun
silmukan yli.
- = kaksoiskavennus
Nosta 2 s yhtä aikaa oikein neulomatta,
neulo seuraava s oikein, vedä nostetut
silmukat yhtä aikaa juuri neulotun
silmukan yli.
- ☑ = neulo 2 nurjaa silmukkaa oikein yhteen
(neulo kerroksen 1. silmukka yhteen
edellisen kerroksen viimeisen silmukan kanssa)



Aloita neulominen
tästä koossa
XS, S ja M

Aloita neulominen
tästä koossa
L, XL, 2XL ja 3XL