



Pintaneuletyyny nostetuin silmukoin

Koko: n. 45 x 45 cm

Lanka: [Viking Vår](#) (100 % puuvilla, 50 g = 80 m)

Langanmenekki: 3 kerää murrettua keltaoranssia (446) ja 3 kerää poltettua oranssia (453)

Puikot: [pyöröpuikot](#) 4 mm (60 cm)

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, sisätyyny 45 x 45 cm

Neuletiheys: 20 s sileää neuletta 4 mm puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

Pintaneule

1. krs (NP): neulo s:t nurin.

2. krs (OP): *nosta 3 s neulomatta lanka työn edessä, 3 o*, toista *-* koko krs.

3. krs (NP): neulo s:t nurin.

4. krs (OP): 1 o, *nosta 3 s neulomatta lanka työn edessä, 3 o*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 5 s, nosto 3 s neulomatta lanka työn edessä, 2 o.

5. krs (NP): neulo s:t nurin.

6. krs (OP): 2 o, *nosta 3 s neulomatta lanka työn edessä, 3 o*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, nosto 3 s neulomatta lanka työn edessä, 1 o.

7. krs (NP): neulo s:t nurin.

8. krs (OP): 3 o, *nosta 3 s neulomatta lanka työn edessä, 3 o*, toista *-* koko krs.

9. krs (NP): neulo s:t nurin.

10. krs (OP): nosto 1 s neulomatta lanka työn edessä, *3 o, nosto 3 s neulomatta lanka työn edessä*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 5 s, neulo 3 o, nosto 2 s neulomatta lanka työn edessä.

11. krs (NP): neulo s:t nurin.

12. krs (OP): nosto 2 s neulomatta lanka työn edessä, *3 o, nosto 3 s neulomatta lanka työn edessä*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, neulo 3 o, nosto 1 s neulomatta lanka työn edessä.

Toista kerroksia 1–12.

Ohjeesta

Tyynynpäällinen neulotaan tasoneuleena pyöröpuikolla ensin pitkäksi suorakaiteen muotoiseksi kappaleeksi, joka lopuksi taitetaan keskeltä kaksin kerroin. Tyynyn kaikki kolme sivua ommellaan kiinni silmukoita jäljittelemällä, jolloin saumakohtasta tulee yhtenäinen ja siisti. Päällisen etupuoli neulotaan pintaneuleena ja takapuoli sileänä neuleena.

Ohje

Luo 4 mm pyöröpuikolle murretulla keltaoranssilla 90 s ja neulo 1 krs oikein. Aloita seuraavalla krs:lla (= nurjan puolen krs) pintaneule nostetuin silmukoin ohjeen mukaan. Neulo kerroksia edestakaisin, kunnes työn korkeus on n. 45 cm. Vaihda työhön poltetun oranssi lanka ja neulo sileää neuletta edestakaisin, kunnes työn korkeus on n. 90 cm. Päättelä silmukat.

Viimeistely

Päättelä langanpäät työn nurjalle puolelle. Laita päällisen nurjat puolet vastakkain ja ompele sivusaumat silmukoita jäljittelemällä. Asettelä sisätyyny päällisen sisälle ja kohdistä kulmat kulmiin. Ompele lopuksi yläsauma kiinni silmukoita jäljittelemällä.

Malli ja ohje: Kristel Erga / Viking Garn
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi