



Lapsen Nellik-kirjoneulepusero

2115-1 Viking Eco Highland Wool

Koko:	2	(4)	6	(8)	10	(12)	vuotta
Rinnanympäryys:	60	(66)	70	(76)	80	(86)	cm
Pituus:	36	(40)	45	(50)	54	(58)	cm
Hihan pituus:	23	(28)	31	(36)	40	(43)	cm

Lanka: Viking Eco Highland Wool (100 % villa, 50 g = 110 m)

Langanmenekki:

Vaaleanpunainen (263)	3	(3)	4	(5)	5	(6)	kerää
Tummanvioletti (269)	1	(1)	1	(2)	2	(2)	kerää
Korallipinkki (264)	1	(1)	1	(1)	1	(2)	kerää
Valkoinen (200)	1	(1)	1	(1)	1	(1)	kerää

Puikot: pyöröpuikot 3 ja 4,5 mm ja hihoihin sukka puikot 3 ja 4,5 mm

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä

Neuletiheys: 20 s sileää neuletta 4,5 mm puikoilla = 10 cm.

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Huom! Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi, että päävärin ja kuviovärin langat ovat koko ajan samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi päävärin lanka puikolle aina kuviovärin yläpuolelta ja vastaavasti, ota kuviovärin lanka puikolle aina päävärin alapuolelta. Kun langat eivät kierry toistensa ympärille työn nurjalla puolella, kirjoneuleesta tulee tasainen.

Vartalo

Luo 3 mm puikoille vaaleanpunaisella langalla 120 (132) 140 (152) 160 (172) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 5 (5) 5 (6) 6 (6) cm. Vaihda työhön 4,5 mm puikot ja jatka neuloen sileää neuletta. Laita työn sivuihin silmukkamerkit siten, että merkkien välissä on etukappaleella 61 (67) 71 (77) 81 (87) s ja takakappaleella 59 (65) 69 (75) 79 (85) s. Kun työn korkeus on n. 22 (25) 29 (33) 36 (39) cm, päätä kädenteitä varten työn molemmissa sivuissa 10 s eli merkin molemmin puolin 5 s. Jätä työ odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 3 mm puikoille korallipinkillä langalla 32 (34) 36 (38) 40 (40) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 5 (5) 5 (6) 6 (6) cm. Vaihda työhön 4,5 mm puikot. Neulo 1 krs oikein ja lisää samalla tasavälein s-luvuksi 35 (37) 39 (41) 43 (43) s. Laita kerroksen alkuun silmukkamerkki (= hihan "sisäsauma"). Aloita sitten kirjoneule piirroksen A mukaan. Piirroksen on merkitty hihan keskikohta. Laske sen perusteella piirroksesta kohta, josta aloitat kirjoneuleen neulomisen kerroksen alussa. **Lisää samalla 1 s** merkin molemmin puolin, ja toista tällaiset lisäykset n. 3,5 (4,5) 4 (3,5) 3,5 (3,5) cm:n välein. Kun piirroksen A kerrokset on neulottu, jatka sileää neuletta vaaleanpunaisella langalla, kunnes hihassa on yhteensä 44 (46) 50 (56) 60 (62) s.

Huom! Viimeisellä lisäykerralla lisätään vain 1 s kerroksen alussa merkin jälkeen. Kun hihan pituus on n. 23 (28) 31 (36) 40 (43) cm, päätä kädentietä varten hihan alla 10 s eli merkin molemmin puolin 5 s. Neulo toinen hiha samoin.

Kaarroke

Siirrä kaikki kappaleet samalle 4,5 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten päätettyjen silmukoiden kohdalle = 168 (184) 200 (224) 240 (256) s. Laita silmukkamerkki takakappaleen ja oikeanpuoleisen hihan väliin. Tässä kohtaa kerros vaihtuu. Jatka neulomista vaaleanpunaisella langalla ja neulo sileää suljettua neuletta 0 (0) 0 (2) 4 (6) krs. Aloita sitten kirjoneule piirroksen B mukaan piirroksen merkitystä kohdasta. Kaarrokkeen kavennukset sisältyvät piirroksen B kaikki kerrokset on neulottu, työssä on jäljellä 63 (69) 75 (84) 90 (96) s. Neulo 1 krs sileää neuletta ja kavenna samalla tasavälein s-luvuksi 62 (66) 68 (70) 72 (74) s.

Pääntien reunus

Vaihda työhön 3 mm puikot ja jatka neulomista tummanvioletilla langalla. Neulo 1 krs oikein, sitten 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 6 cm. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen.

Viimeistely

Käännä pääntien reunus kaksin kerroin työn nurjalle puolelle ja ompele reunus löyhästi kiinni. Ompele kainaloiden saumat ja päättelee langanpäät nurjalle.

