



Lapsen Steiner-neulepaita

2599 Hjertegarn All Seasons

Koko:		4	(6)	8	(10)	12	vuotta
Neuleen rinnan ympäryys:	n.	73	(77)	83	(89)	95	cm
Pituus:	n.	37	(40)	44	(48)	51	cm

Lanka: [Hjertegarn All Seasons](#) (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 170 m)

Lankavaihtoehdot:

[Hjertegarn Hjerte Alpaca](#) (100 % alpaka, 50 g = 167 m), [Hjertegarn Blend Bamboo](#) (70 % bambu, 30 % puuvilla, 50 g = 150 m), [Hjertegarn New Arezzo](#) (33 % pellava, 47 % bambuviskoosi, 20 % puuvilla, 50 g = 150 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki

Vihreä (6114) 7 (8) 8 (8) 9 kerää

Puikot: pyöröpuikot 4,5 ja 5 mm (40 ja 60 cm) sekä sukkapuikot 4,5 ja 5 mm

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkkiä, 2 apulankaa silmukoiden siirtämistä varten

Neuletiheys: 19 s ja 29 krs pintaneuletta 2-kertaisella langalla neulottuna 5 mm puikoilla = n. 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempia puikkoihin.

Ohjeesta

Paita neulotaan ylhäältä alaspäin 2-kertaisella langalla.

Selitykset

kierrejoustin = neulo *1 s kiertäen oikein, 1 s nurin*, toista *-* koko krs:n ajan

am = aseta merkki

Ohje

Kaulus

Luo 4,5 mm sukkapuikoille 2-kertaisella langalla 58 (62) 66 (70) 74 s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo kierrejoustinta 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm. Vaihda 5 mm sukkapuikkoihin, neulo 1 krs oikein ja lisää samalla tasaisin välein s-luvuksi 68 (72) 76 (80) 84 s.

Kaarroke

Jaa seuraavaksi silmukat taka- ja etukappaleeksi sekä kahdeksi hihaksi ja lisää työhön silmukkamerkit raglansaumojen varten. Laita 1. silmukkamerkki kerroksen alkuun (= 1. raglansauga). Laske tästä merkistä eteenpäin 18 (20) 20 (22) 24 s (= takakappale), **am** (= 2. raglansauga), laske 16 (16) 18 (18) 18 s (= vasen hiha), **am** (= 3. raglansauga), laske 18 (20) 20 (22) 24 s (= etukappale), **am** (4. raglansauga). Kerroksen viimeiset 16 (16) 18 (18) 18 s muodostavat oikean hihan. Työssä on nyt merkittynä 4 raglansauvan paikkaa. Neulo jokaisen raglansauvan keskimmäiset 2 s oikein eli merkin molemmin puolin 1 s.

Aloita sitten raglanlisäykset sekä pintaneule kaavion mukaan:

neulo krs:n alussa 1 s oikein (= puolet 1. raglansaumasta), tee langankierto ja neulo 16 (18) 18 (20) 22 s pintaneuletta, tee langankierto ja neulo 2 s oikein (= 2. raglansauga), tee langankierto ja neulo 14 (14) 16 (16) 16 s pintaneuletta, tee langankierto ja neulo 2 s oikein (= 3. raglansauga), tee langankierto ja neulo 16 (18) 18 (20) 22 s pintaneuletta, tee langankierto ja neulo 2 s oikein (= 4. raglansauga), tee langankierto ja neulo 14 (14) 16 (16) 16 s pintaneuletta, tee langankierto ja neulo 1 s oikein (= puolet 1. raglansaumasta). Lisäyskerroksella työhön tulee 8 s lisää.

Raglanlisäykset tehdään eri aikaan taka- ja etukappaleilla ja hihoissa.

Taka- ja etukappale: tee raglanlisäykset **ensin joka krs:lla** yhteensä 2 (2) 6 (7) 8 kertaa, **sitten joka 2. krs** yhteensä 22 (23) 22 (23) 24 kertaa.

Hihat: tee raglanlisäykset **ensin joka 2. krs** yhteensä 5 (4) 8 (12) 17 kertaa, **sitten vuorotellen joka 4. ja joka 2. krs** yhteensä 11 (13) 11 (19) 7 kertaa.


Neulo uudet silmukat osaksi pintaneuletta. Kun kaikki lisäykset on tehty, työssä on yhteensä 228 (240) 264 (288) 308 s. Neulo sitten kaikilla silmukoilla pintaneuletta, kunnes kaarrokkeen korkeus on n. 16 (17) 18 (19) 20 cm.

Miehusta

Jaa seuraavaksi työ erikseen taka- ja etukappaleeseen sekä kahteen hihaan. Aloita kerroksen alusta ja neulo 66 (70) 76 (82) 88 s (= takakappale), siirrä seuraavat 48 (50) 56 (62) 66 s apulangalle odottamaan ja luo hihan alle 4 uutta silmukkaa (= vasen sivusauma), neulo 66 (70) 76 (82) 88 s (= etukappale), siirrä seuraavat 48 (50) 56 (62) 66 s apulangalle odottamaan ja luo hihan alle 4 uutta silmukkaa (= oikea sivusauma).

Jatka neulomista suljettuna neuleena miehustan 140 (148) 160 (172) 184 s:lla. Neulo pintaneuletta kaavion mukaan kuten aiemmin, kunnes työn korkeus on 34 (37) 41 (45) 48 cm tai haluamasi mittainen. Neulo kierrejoustinta 3 cm ja päättelee silmukat löyhästi kierrejoustinta neuloen.

Pintaneule



Hihat

Neulo toiselta apulangalta lyhyelle 5 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 48 (50) 56 (62) 66 s ja poimi neulomalla hihan alta sivusauman reunasta 1 s jokaista luotua silmukkaa kohden = 52 (54) 60 (66) 70 s. Siirrä kerros alkamaan hihan alta poimittujen silmukoiden keskeltä ja laita tähän kohtaan silmukkamerkki. Neulo merkin molemmin puolin aina 1 s oikein = hihasauma. Neulo pintaneuletta suljettuna neuleen ja tee kavennukset joka 6. krs seuraavasti: neulo kerroksen alussa 1 s oikein, 2 s oikein yhteen, neulo pintaneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli, 1 s oikein. Toista tällaiset kavennukset yhteensä 11 (11) 13 (15) 16 kertaa = 28 (32) 34 (36) 38 s. **Huom!** Kun pyöröpuikko jää liian suureksi, jatka neulomista sukkapuikoilla. Neulo, kunnes hihan pituus on kainalosta mitattuna 25 (28) 31 (33) 35 cm tai haluamasi mittainen. Vaihda 4,5 mm sukkapuikkoihin ja neulo kierrejoustinta 3 cm. Päättele silmukat kierrejoustinta neuloen.

-  = neulo s oikein
-  = neulo s nurin
-  = nosta 1 s neulomatta lanka työn edessä
-  = toista mallikertaa

-  = 2 s:n palmikko vasemmalle: neulo 2. s takareunasta oikein, sitten 1. s etureunasta oikein, pudota s:t puikolta yhtä aikaa
-  = 2 s:n palmikko oikealle: neulo 2. s etureunasta oikein, sitten 1. s takareunasta oikein, pudota s:t puikolta yhtä aikaa

Huom! Jos silmukoita ei ole tarpeeksi 2 s:n palmikkoon, neulo tällöin s:t oikein