



Lapsen Saga ja Sander -neulepaita

2602 Hjertegarn All Seasons

Koko:	4	(6)	8	(10)	12	vuotta
Neuleen rinnan ympärys:	n. 70	(76)	82	(87)	92	cm
Pituus:	n. 38	(41)	45	(49)	52	cm

Lanka: [Hjertegarn All Seasons](#) (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 170 m)

Lankavaihtoehdot:

[Hjertegarn Hjerte Alpaca](#) (100 % alpaka, 50 g = 167 m), [Hjertegarn Blend Bamboo](#) (70 % bambu, 30 % puuvilla, 50 g = 150 m), [Hjertegarn New Arezzo](#) (33 % pellava, 47 % bambuviskoosi, 20 % puuvilla, 50 g = 150 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki

Saga-neulepaita (vaalea versio)

Pohjaväri: beige (2122)	4	(4)	4	(5)	5	kerää
Kuvioväri A: keltainen (2676)	1	(1)	1	(1)	1	kerä
Kuvioväri B: oliivi (836)	1	(1)	1	(1)	1	kerä
Kuvioväri C: tumma punaruskea (1321)	1	(1)	1	(1)	1	kerä

Sander-neulepaita (tumma versio)

Pohjaväri: tummanharmaa (403)	4	(4)	4	(5)	5	kerää
Kuvioväri: keskiharmaa (435)	1	(1)	1	(1)	1	kerä

Puikot: pyöröpuikot 3,5 mm (40 ja 60 cm) sekä sukkapuikot 3,5 mm

Muut tarvikkeet: silmukkamerkkejä, 2 apulankaa silmukoiden siirtämistä varten

Neuletiheys: 26 s ja 34 krs sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = n. 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempia puikkoihin.

Ohjeesta

Neulepaita neulotaan ylhäältä alaspäin suljettuna neuleena. Kainalojen kohdalla työ jaetaan taka- ja etukappaleisiin sekä hihoihin.

Selitykset

krs = kerros

kierrejoustin = neulo *1 s takareunasta kiertäen oikein, 1 s nurin*, toista *-* koko krs:n ajan

Ohje

Kaulus

Saga-neulepaita

Luo 3,5 mm sukkapuikoille beigellä 74 (78) 84 (90) 96 s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo 10 (12) 12 (12) 14 krs sileää suljettua neuletta. Kavenna seuraavalla krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 70 (74) 78 (82) 86 s. Neulo 2 krs kierrejoustinta.

Sander-neulepaita

Luo 3,5 mm sukkapuikoille tummanharmaalla 70 (74) 78 (82) 86 s ja yhdistä silmukat renkaaksi. Neulo suljettuna neuleena kierrejoustinta 2,5 cm.

Kaarroke


Laita silmukkamerkki kerroksen alkuun. Kerroksen vaihtumiskohta on takakappaleen keskellä. Jatka sileää neuletta beigellä / tummanharmaalla ja lisää 2. krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 80 (88) 96 (104) 108 s. Aloita kirjoneule ja tee samalla kaarrokkeen lisäykset kaavion mukaan. Kirjoneuleen mallikerta toistuu jokaisella kerroksella 20 (22) 24 (26) 27 kertaa. Vinkki: voit halutessasi laittaa jokaisen mallikerran väliin silmukkamerkit helpottamaan neulomista. Kun sukkapuikot jäävät liian lyhyiksi, vaihda pitempään pyöröpuikkoon.

Kun kaavion kaikki kerrokset on neulottu lisäyksineen, työssä on yhteensä 240 (264) 288 (312) 324 s. Jatka neuloen sileää neuletta beigellä / tummanharmaalla ja muuta seuraavalla krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 248 (272) 288 (312) 324 s.

Miehusta

Jaa seuraavaksi työ erikseen taka- ja etukappaleeseen sekä kahteen hihaan. Aloita takakappaleen keskeltä kerroksen alusta ja neulo beigellä / tummanharmaalla seuraavasti: 39 (42) 45 (48) 51 s oikein (= puolikas takakappale), siirrä seuraavat 46 (52) 54 (60) 62 s apulangalle odottamaan ja luo hihaan alle 14 (14) 16 (16) 18 uutta silmukkaa (= vasen sivusauma), neulo 78 (84) 90 (96) 102 s oikein (= etukappale), siirrä seuraavat 46 (52) 54 (60) 62 s apulangalle odottamaan ja luo hihaan alle 14 (14) 16 (16) 18 uutta silmukkaa (= oikea sivusauma), neulo loput 39 (42) 45 (48) 51 s oikein (= puolikas takakappale).

Jatka neulomista miehustan 184 (196) 212 (224) 240 s:lla. Neulo sileää suljettua neuletta, kunnes miehustan korkeus on kainalosta mitattuna 18 (20) 23 (26) 29 cm tai haluamasi mittainen. Neulo kierrejoustinta 3 cm ja päätele silmukat löyhästi kierrejoustinta neuloen.



Hihat

Siirrä toiselta apulangalta 3,5 mm sukkapuikoille 46 (52) 54 (60) 62 s ja poimi neulomalla beigellä / tummanharmaalla hihan alta sivusauman reunasta 1 s jokaista luotua silmukkaa kohden = 60 (66) 70 (76) 80 s. Laita silmukkamerkki hihan alle poimittujen silmukoiden keskelle (= hihasauma, kerroksen vaihtumiskohta). Neulo 4 krs sileää suljettua neuletta. Aloita sitten hihan kavennukset: neulo 1 s oikein, 2 s oikein yhteen, neulo sileää neuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, neulo 2 s kiertäen oikein yhteen, 1 s oikein. Toista tällaiset kavennukset **ensin joka 6. krs** yhteensä 7 (11) 13 (17) 16 kertaa, **sitten joka 8. krs** yhteensä 4 (2) 2 (0) 2 kertaa. Kun kaikki kavennukset on tehty, hihassa on jäljellä 38 (40) 40 (42) 44 s. Neulo, kunnes hihan pituus on kainalosta mitattuna n. 21 (25) 28 (31) 34 cm tai haluamasi mittainen. Neulo kierrejoustinta 3 cm ja päätteile silmukat kierrejoustinta neuloen. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

- = pohjaväri: beige / tummanharmaa
- = kuvioväri A: keltainen / keskiharmaa
- x = kuvioväri B: oliivi / keskiharmaa
- = kuvioväri C: tumma punaruskea / keskiharmaa
- o = lisää 1 s: tee langankierto ja neulo langankierto seuraavalla krs:lla kiertäen oikein

