



Lapsen neuletunika

163-1643 Hjertegarn Merino Cotton

Koko:	2	(4)	6	(8)	10	vuotta
Neuleen rinnanympäryys:	62	(67)	72	(77)	82	cm
Neuleen koko pituus:	40	(44)	49	(53)	58	cm

Lanka: [Hjertegarn Merino Cotton](#) (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 120 m)

Langanmenekki: 7 (7) 8 (9) 10 kerää vaaleaa roosaa (6995)

Lankavaihtoehtoja: [Hjertegarn Extrafine Merino 120](#) (100 % merinovilla, 50 g = 120 m), [Hjertegarn Bommix Bamboo](#) (70 % bambu, 30 % puuvilla, 50 g = 105 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [neulepuikot](#) 2,5, 3 ja 3,5 mm tai vaihtoehtoisesti [pyöröpuikot](#) 2,5, 3 ja 3,5 mm (60 cm)

Muut tarvikkeet: [virkkukoukku](#) 2,5 mm, 1 nappi, päättelyneula

Neuletiheys: 24 s ja 32 krs sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempisiin puikkoihin.

Ohjeesta

Tunikan jokainen kappale neulotaan erikseen tasoneuleena alhaalta ylös. Taka- ja etukappaleilla neulotaan helppoa pintaneuletta, hihoissa sileää neuletta. Viimeistelyvaiheessa kappaleet yhdistetään ompelemalla. Tunikassa on raglanhihat, niskassa pieni halkio napinläpikiinnityksellä sekä koristeena matalat ainoikealla ja reikäpitsillä neulotut reunukset pääntien reunassa, helmassa sekä hihansuissa.

Lyhennykset ja selitykset

s = silmukka, o = oikein, n = nurin, krs = kerros, yht. = yhteen, krt = kertaa, rs= reunasilmukka, lk = langankierto ainoikein: neulo kaikki kerrokset oikein

sileä neule: neulo oikean puolen kerrokset oikein, nurjan puolen kerrokset nurin

lisäys: nosta lanka silmukoiden välistä ja neulo se kiertäen oikein

ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s, vedä nostettu silmukka neulotun yli

Huom! Neulo kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka aina oikein.

Jos ohjeessa on vain yksi luku, se koskee kaikkia kokoja.

Ohje

Takakappale

Luo 3,5 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 3,5 mm pyöröpuikolle 88 (94) 100 (108) 114 s. Vaihda 3 mm puikkoihin ja neulo 3 krs ainoikeaa edestakaisin. Tee sitten reikäkerros: neulo 2 o, *lk, 2 o yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan. Neulo taas 3 krs ainoikeaa ja sitten 2 krs sileää neuletta. Vaihda työhön 3,5 mm puikot ja neulo pintaneuletta kaavion mukaan. Kavenna 1 s molemmissa reunoissa 9. (11.) 13. (11.) 13. krs:lla seuraavasti: 1 rs, 2 o yhteen, neulo kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, tee ylivetokavennus, 1 rs. Toista kavennukset joka 10. (12.) 14. (12.) 14. krs vielä 5 (5) 5 (6) 6 kertaa = 76 (82) 88 (94) 100 s. Jatka nyt neulomista ilman kavennuksia, kunnes työn korkeus on 25 (28) 32 (35) 39 cm. Päätä molemmista reunoista 2 (2) 3 (4) 4 s kädentietä varten = 72 (78) 82 (86) 92 s.

Jatka neuloen raglankavennuksia molemmissa reunoissa: 1 rs, tee ylivetokavennus, neulo pintaneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, 2 o yhteen, 1 rs. Seuraavalla krs:lla neulo: 1 rs, 1 n, neulo pintaneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 2 s, 1 n, 1 rs. Toista näitä kahta kerrosta, kunnes työssä on jäljellä 40 (42) 44 (44) 46 s. Jaa työ kahteen osaan halkiota varten ja neulo molemmat puolet erikseen. Kummallekin puolelle tulee 20 (21) 22 (22) 23 s. Jatka raglankavennuksia joka toisella krs:lla ja neulo halkion puoleisessa reunassa 2 s:lla ainoikeaa. Kun jäljellä on 12 (13) 14 (14) 15 s, päätä loput s:t. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.

Etukappale

Neulo kuten takakappale, mutta ilman halkiota. Kun työssä on jäljellä 42 (44) 46 (48) 50 s, päätä nurjan puolen krs:lla pääntietä varten keskimmäiset 12 (14) 16 (14) 16 s ja neulo molemmat puolet erikseen. Päätä pääntien reunasta joka toinen krs vielä 1 x 2 s ja 3 (3) 3 (4) 4 x 1 s. Jatka **samalla** raglankavennuksia, kunnes jäljellä on 3 s. Katkaise lanka, nosta 1 s neulomatta, 2 o yhteen, vedä neulottu silmukka neulottujen yli. Vedä lanka silmukan läpi. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.

Oikea hiha

Luo 3,5 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 3,5 mm pyöröpuikolle 42 (42) 44 (48) 48 s. Vaihda 3 mm puikkoihin ja neulo samanlainen reunus kuin takakappaleeseen (3 krs ainoikein, reikäkrs ja 3 krs ainoikein). Vaihda työhön 3,5 mm puikot ja neulo loput hihasta sileää neuletta. Lisää 3. krs:lla molempiin reunoihin reunasilmukan sisäpuolelle 1 s. Toista lisäykset joka 6. krs, kunnes hihassa on 60 (64) 70 (76) 80 s. Kun hihan pituus on 23 (26) 29 (32) 35 cm, päätä työn molemmissa reunoissa 2 (2) 3 (4) 4 s = 56 (60) 64 (68) 72 s. Tee sitten raglankavennukset kuten takakappaleessa, kunnes työssä on jäljellä 12 (12) 14 (14) 14 s. Päätä sitten oikean puolen krs:lla vielä 2 x 3 (3) 4 (4) 4 s ja 1 x 4 s, jatkaen **samalla** vielä raglankavennuksia kerroksen lopussa.

Vasen hiha

Neulo kuten oikea hiha, mutta peilikuvana eli tee viimeiset kavennukset työn nurjan puolen krs:lla.

Kappaleiden yhdistäminen ja viimeistely


Ompele raglansaumot sekä sivu- ja hihasaumot.

Poimi silmukat 2,5 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 2,5 mm pyöröpuikolle päntien reunasta seuraavasti: 12 (13) 14 (14) 15 s toisesta takakappaleen puolikkaasta, 10 (10) 12 (12) 12 s hihan kohdalta, 14 (14) 14 (16) 16 s etukappaleen viistolta osuudelta, 13 (15) 17 (15) 17 s etukappaleen suoralta osuudelta, 14 (14) 14 (16) 16 s etukappaleen viistolta osuudelta, 10 (10) 12 (12) 12 s hihan kohdalta ja 12 (13) 14 (14) 15 s toisesta takakappaleen puolikkaasta. Neulo edestakaisin samanlainen reunus kuin takakappaleessa (3 krs ainaoikein, reikäkrs ja 3 krs ainaoikein). Päätä silmukat, katkaise lanka ja jätä pitkä langanpää, jolla virkkaat napinläven.

Virkkaa 6 napakkaa ketjusilmukkaa ja kiinnitä ketju piilosilmukalla n. 1 cm päähän. Vedä lanka s:n läpi.

Kiinnitä nappi vastaiseen reunaan.

Pingota työ mittoihinsa kostean liinan alle ja anna kuivua. Älä paina neulosta, ettei se litisty.



□ = oikealla oikein, nurjalla nurin

◼ = oikealla nurin, nurjalla oikein

Malli ja ohje: Joanna Thue / Hjertegarn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi