



Lapsen raidallinen neulehuppari

312751 Hjertegarn Bommix Bamboo

Koko: 2 (4) 6 (8) 10 vuotta

Neuleen mitat

-rinnanympäryys: 64 (69) 74 (79) 84 cm

-pituus: 42 (46) 50 (54) 58 cm

Lanka: [Hjertegarn Bommix Bamboo](#) (70 % bambu, 30 % puuvilla, 50 g = 105 m)

Langanmenekki

Pohjaväri: 8 (9) 9 (10) 11 kerää tummansinistä (6970) tai lilaa (5244)

Raitaväri: 3 (3) 3 (3) 4 kerää limenvihreää (7070) tai turkoosia (731)

Lankavaihtoehtoja: [Hjertegarn Extrafine Merino 120](#) (100 % merinovilla, 50 g = 120 m), [Hjertegarn Merino Cotton](#) (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 120 m), [Hjertegarn Organic Trio](#) (50 % ekolog. merinovilla, 25 % ekolog. puuvilla, 25 % silkki, 50 g = 230 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [neulepuikot](#) 3 ja 3,5 mm (tai pyöröpuikot 3 ja 3,5 mm (60 cm)) + [pyöröpuikot](#) 2,5 ja 3 mm (40 cm)

Muut tarvikkeet: 4 merkkilankaa tai avattavaa silmukkamerkkiä, päättelyneula

Neuletiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempisiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neulehupparin taka- ja etukappaleet sekä hihat neulotaan tasoneuleena alhaalta ylös. Iso etutasku neulotaan tasoneuleena ja kiinnitetään ompelemalla etukappaleeseen. Kun kappaleet on yhdistetty ompelemalla yhteen, neulotaan lopuksi pääntien reunus ja huppu. Huppua ja etutaskua lukuun ottamatta huppari raidoitetaan kahdella eri värillä. Huppari on malliltaan melko pitkä, siinä on istutetut hihat sekä reunoissa joustinresorit.

Selitykset:

ylivetokavennus = nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s, vedä nostettu s neulotun yli

lisää 1 s = neulo silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein

Ohje

Takakappale

Neulo ensimmäinen ja viimeinen silmukka oikein jokaisella krs:lla (= reunasilmukat).

Luo 3,5 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 3,5 mm pyöröpuikolle (60 cm) tummansinisellä (lilalla) langalla 78 (82) 90 (94) 98 s. Vaihda työhön 3 mm puikot ja neulo 1. krs nurin (= työn nurja puoli). Neulo seuraavalta oikean puolen kerrokselta alkaen yhteensä 10 krs joustinneuletta edestakaisin seuraavan jaon mukaan: neulo 2 o, *2 n, 2 o* ja toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 2 s, 2 o.

Vaihda työhön 3,5 mm puikot. Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin ja **muuta samalla 1. krs:lla** tasaisesti s-luvuksi 72 (78) 84 (88) 94 s. Aloita 1. krs:lla myös työn raidoittaminen: neulo vuorotellen *12 krs tummansinisellä (lilalla) ja 2 krs limenvihreällä (turkoosilla) * ja toista *-* takakappaleen loppuun.

Kun kappaleen korkeus on helman alareunasta mitattuna 27 (30) 33 (36) 39 cm, päätele seuraavien 2 kerroksen aina työn kummastakin reunasta 6 (7) 8 (9) 10 s kädenteitä varten = 60 (64) 68 (70) 74 s. Jatka neuloen sileää neuletta sekä raidoitusta kuten aiemmin, kunnes kädentien korkeus on 15 (16) 17 (18) 19 cm. Päätele kappaleen keskeltä 22 (24) 26 (26) 28 s pääntietä varten ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päätele pääntien reunasta 1 x 2 s ja 1 x 1 s ja **samaan aikaan** olkaa varten kädentien reunasta **2-vuotiaan koossa:** 2 x 5 s ja 1 x 6 s (**4-vuotiaan koossa:** 1 x 5 s ja 2 x 6 s) **6-vuotiaan koossa:** 3 x 6 s (**8-vuotiaan koossa:** 2 x 6 s ja 1 x 7 s) **10-vuotiaan koossa:** 1 x 6 s ja 2 x 7 s. Katkaise lanka ja vedä jäljellä olevan silmukan läpi. Neulo pääntien toinen puoli samalla tavoin, mutta peilikuvana.

Etukappale

Neulo samalla tavoin kuin takakappale, kunnes kädentien korkeus on 9 (10) 11 (12) 13 cm. Päätele kappaleen keskeltä 14 (16) 18 (18) 20 s pääntietä varten ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päätele pääntien reunasta 1 x 2 s ja 5 x 1 s = 16 (17) 18 (19) 20 s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes kädentien korkeus on 15 (16) 17 (18) 19 cm. Päätele olan silmukat samalla tavoin kuin takakappaleella. Neulo pääntien toinen puoli samalla tavoin, mutta peilikuvana.

Hihat

Neulo ensimmäinen ja viimeinen silmukka oikein jokaisella krs:lla (= reunasilmukat).

Luo 3,5 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 3,5 mm pyöröpuikolle (60 cm) limenvihreällä (turkoosilla) langalla 42 (42) 46 (46) 46 s. Vaihda työhön 3 mm puikot ja neulo 1. krs nurin (= työn nurja puoli). Neulo seuraavalta oikean puolen kerrokselta alkaen yhteensä 10 krs joustinneuletta edestakaisin seuraavan jaon mukaan: neulo 2 o, *2 n, 2 o* ja toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 2 s, 2 o.

Vaihda työhön 3,5 mm puikot. Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin ja **muuta samalla 1. krs:lla** tasaisesti s-luvuksi 46 (48) 50 (52) 54 s. Aloita 1. krs:lla myös hihan raidoittaminen: neulo vuorotellen *12 krs tummansinisellä (lilalla) ja 2 krs limenvihreällä (turkoosilla)* ja toista *-* hihan loppuun.

Aloita 5. krs:lla (= työn oikea puoli) lisäykset hihan kummassakin sivussa 3 reunasilmukan sisäpuolella: neulo 3 o, **lisää 1 s**, neulo sileää neuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, **lisää 1 s**, 3 o. Toista tällaiset lisäykset jatkossa joka 6. krs (= työn oikea puoli) **vielä** 8 (10) 11 (13) 14 kertaa = 64 (70) 74 (80) 84 s.

Kun hihan pituus on 25 (28) 31 (34) 37 cm, kiinnitä merkkilanka tai avattava silmukkamerkki kerroksen ensimmäiseen ja viimeiseen silmukkaan (= sivumerkit). Jätä sivumerkit paikoilleen, sillä tarvitset niitä myöhemmin ommellaksesi hihan paikoilleen kädentielle. Neulo sileää neuletta suoraan ylöspäin 3 (3,5) 4 (4,5) 5 cm. Päättele sitten hihan kummastakin reunasta 3 s seuraavien 12 (14) 16 (18) 20 kerroksen aikana. Päättele loput 28 (28) 26 (26) 24 s kerralla. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Etutasku

Tasku neulotaan alhaalta ylös ja suoraan kiinni etukappaleeseen. Aloitusilmukat poimitaan puikolle etukappaleen joustinresorin yläpuolelta työn oikealla puolella.

Ota työhön 3 mm neulepuikot tai vaihtoehtoisesti 3 mm pyöröpuikko (60 cm). Laske sivusaumasta kohti etukappaleen keskikohtaa 10 (11) 13 (14) 16 s, aseta tummansininen (lila) lanka etukappaleen nurjalle puolelle ja poimi neulomalla etukappaleen läpi 52 (56) 58 (60) 62 s seuraavasti: vie oikea puikko silmukan keskeltä läpi, ota lanka puikolle ja vedä se uudeksi silmukaksi puikolle työn etupuolelle. Kun kaikki tarvittavat silmukat taskua varten on poimittu, katkaise lanka.

Aseta uusi tummansininen (lila) lanka poimittujen silmukoiden oikeaan reunaan työn oikealla puolella. Neulo 1 krs ja luo samalla 1 uusi silmukka taskun kumpaankin reunaan (= reunasilmukat).

Vaihda työhön 3,5 mm puikot ja jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin tummansinisellä (lilalla) langalla (taskua ei raidoiteta). Kun taskun korkeus on 7 (8) 9 (10) 11 cm, aloita kavennukset taskun kummassakin sivussa: neulo 2 o, ylivetokavennus, neulo sileää neuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 2 o yhteen, 2 o. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs (= työn oikea puoli) **vielä** 10 (11) 11 (10) 9 kertaa. Jatka tämän jälkeen kavennuksia joka 4. krs yhteensä 2 (2) 2 (3) 4 kertaa = 26 (28) 30 (32) 34 s. Neulo vielä 3 krs sileää neuletta ja päättele seuraavalla krs:lla kaikki silmukat kerralla.

Taskun joustinreunukset

Ota työhön 3 mm pyöröpuikko (40 cm). Poimi ja neulo tummansinisellä (lilalla) langalla taskun viistoa sivua pitkin 1 s jokaista kerrosta kohti = 30 (32) 32 (34) 36 s. Neulo 4 krs joustinneuletta edestakaisin seuraavan jaon mukaan (1. krs on nurjan puolen krs): 1 o (= reunasilmukka), 0 (1) 1 (0) 1 n, *2 n, 2 o*, toista *-* ja lopeta neulomalla 2 n, 0 (1) 1 (0) 1 n, 1 o (= reunasilmukka). Päättele seuraavalla krs:lla silmukat joustinneuletta neuloen (oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin). Neulo toinen reunus samalla tavoin.

Kappaleiden yhdistäminen

Aseta kappaleet mittoihinsa nurja puoli ylöspäin, kostuta työn pinta esimerkiksi kevyesti kostutetulla liinalla painelemalla ja anna kappaleiden kuivua tasossa.

Laita taka- ja etukappaleet oikeat puolet vastakkain ja ompele olkasaumat työn nurjalla puolella.

Aseta hihat kädenteille niin, että hihan 3 (3,5) 4 (4,5) 5 cm:n pituiset sivut ovat vastakkain etu- ja takakappaleen kädentieltä pääteltyjen 6 (7) 8 (9) 10 s:n kanssa (merkkilanka / silmukkamerkki ja kädentien ulkokulma ovat vastakkain). Ompele kädentien saumat. Ompele sitten sivu- ja hihasaumat.

Ompele etutasku paikoilleen etukappaleella: taita reunasilmukat taskun pystysuorilta sivuilta työn nurjalle puolelle ja ompele saumat vuoropistoin työn oikealla puolella. Ompele taskun yläreuna paikoilleen silmukoita jäljittelemällä.

Pääntien reunus ja huppu

Ota työhön 2,5 mm pyöröpuikko (40 cm) ja aseta limenvihreä (turkoosi) lanka oikeaan olkasaumaan (= kerroksen vaihtumiskohta). Poimi ja neulo takakappaleen viistoa reunaan pitkin 6 s, keskeltä niskasta 23 (25) 27 (27) 29 s, vasemmasta viistosta reunasta 6 s, etukappaleen puolelta viistoa reunaan pitkin 22 s, keskeltä edestä 15 (17) 19 (19) 21 s ja vielä oikeanpuoleisesta viistosta reunasta 22 s = 94 (98) 102 (102) 106 s. Yhdistä

silmukat renkaaksi ja neulo 2 krs nurin. Neulo sitten 1 krs oikein ja muuta samalla tasaisesti s-luvuksi 104 (108) 108 (112) 112 s.

Vaihda työhön tummansininen (lila) lanka sekä 3,5 mm pyöröpuikko (60 cm) ja jatka neuloen sileää neuletta (huppua ei raidoiteta). Neulo 1 krs ja päättelee samalla etukappaleen keskeltä 11 (13) 15 (15) 17 s.

Jatka nyt sileää neuletta edestakaisin ja päättelee kummastakin reunasta 1 x 2 s ja 3 x 1 s = 83 (85) 83 (87) 85 s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes sileän neuleen korkeus on 4 (4) 4 (5) 5 cm. Merkitse merkkilangoilla tai silmukkamerkeillä 3 s takakappaleen keskeltä ja aloita seuraavalla oikean puolen kerroksella lisäykset merkittyjen silmukoiden molemmin puolin: neulo sileää neuletta merkkiin asti, **lisää 1 s**, siirrä merkki, neulo 3 s, siirrä merkki, **lisää 1 s**, neulo sileää neuletta krs loppuun. Toista tällaiset lisäykset joka 6. krs (= oikean puolen krs) **vielä** 5 kertaa = 95 (97) 95 (99) 97 s.

Kun sileän neuleen korkeus on 21 (22) 23 (24) 25 cm, aloita seuraavalla oikea puolen kerroksella kavennukset merkittyjen silmukoiden molemmin puolin: neulo sileää neuletta, kunnes merkkiä edeltää 2 s, ylivetokavennus, neulo 3 s, 2 o yhteen, neulo sileää neuletta krs loppuun. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs (= oikean puolen krs) **vielä** 6 kertaa = 81 (83) 81 (85) 83 s. Neulo 1 krs ja päättelee samalla 1 s takakappaleen keskeltä.

Hupun yläsauma

Hupun reunojen yhdistämisen voit toteuttaa 2 eri tavalla.

3 puikon päättely

Jaa jäljellä olevat hupun silmukat kahdelle 3,5 mm neulepuikolle tai vaihtoehtoisesti 3,5 mm pyöröpuikolle (= 40 (41) 40 (42) 41 s kummallakin puolella) ja taita hupun oikeat puolet vastakkain. Aseta puikot vierekkäin, ota työhön mukaan 3. puikko ja neulo reunat yhteen työn nurjalta puolelta samalla päättäen silmukat: neulo ensin kummaltakin 3,5 mm puikolta ensimmäiset silmukat oikein yhteen, neulo sitten seuraavat silmukat oikein yhteen ja vedä 1. silmukka jälkimmäisen yli. Jatka silmukoiden neulomista ja päättelemistä tähän tapaan, kunnes kaikki silmukat molemmilta puikolta on päätelty.

Yläsauman ompeleminen

Päättelee kaikki 81 (83) 81 (85) 83 s kerralla. Taita hupun nurjat puolet vastakkain ja ompele reunat yhteen silmukoita jäljittelemällä työn oikealla puolella.



Hupun reunus

Ota työhön 3 mm pyöröpuikko (40 cm) ja aseta tummansininen (lila) lanka etukappaleelta pääteltyjen silmukoiden keskelle (= kerroksen vaihtumiskohta). Poimi ja neulo ensin vaakasuora reunaan pitkin 5 (6) 7 (7) 8 s, viistoa reunaan pitkin 9 s, hupun reunasta jokaista reunan silmukkaa kohden 1 s (hyppää yli joka 5. s), toista viistoa reunaan pitkin 9 s ja vielä etukappaleelta toista vaakasuora reunaan pitkin 6 (7) 8 (8) 9 s. Silmukkaluvun tulee olla jaollinen luvulla 4.

Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 2 o, 2 n -joustinneuletta 5 krs. Päättelee silmukat joustinneuletta neuloen eli neulo ja päättelee oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin).

Viimeistely

Päättelee langanpäät työn nurjalle puolelle.

Malli ja ohje: Jonna Thue / Hjertegarn
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi