



Margit-neuleshortsit

2503-7 Viking Lotta

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(2XL)	
Neuleen mitat							
-lantion ympärys:	101	(108)	117	(125)	132	(139)	cm
-lahkeen pituus:	20	(20)	21	(21)	22	(22)	cm

Lanka: [Viking Lotta](#) (57 % merinovilla, 43 % puuvilla, 50 g = 110 m)

Langanmenekki: 6 (6) 7 (7) 8 (8) kerää beigeä (207)

Lankavaihtoehtoja: [Viking Bamboo](#) (50 % bambuviskoosi, 50 % puuvilla, 50 g = 110 m), [Viking Eco Highland Wool](#) (100 % villa, 50 g = 110 m), [Viking Alpaca Storm](#) (40 % alpaka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 133 m), [Viking Sportsragg](#) (60 % villa, 20 % nylon, 20 % akryyli, 50 g = 100 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 2,5 mm (60-80 cm) ja 3,5 mm (60-80 cm sekä lahkeisiin 2 x 40 cm)

Muut tarvikkeet: 4-6 silmukkamerkkiä, leveää kuminauhaa vyötärölle, päättelyneula

Neuletiheys: 22 s sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

Ohjeesta

Neuleshortsit neulotaan pyörönä ylhäältä alas sileänä neuleena. Vyötäröllä on korkea kaksin kerroin käännetty kaitale, jonka sisälle pujotetaan lopuksi leveää kuminauhaa. Vyötärökaitleen toinen puoli neulotaan joustinneuleena, mikä lisää tukevuutta ja tuo mukavampaa istuvuutta. Takakappaleen puolelle tehdään korotus lyhennetyin kerroksin. Lahkeet levenevät alaspäin. Lahkeensuussa on matala sileänä nurjana neulottu reunus.

Selitykset

1 s O = lisää 1 s kiertäen oikealle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali etukautta, nosta lanka vasemmalle puikolle ja neulo se kiertäen oikein.

1 s V = lisää 1 s kiertäen vasemmalle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali takakautta, nosta lanka vasemmalle puikolle ja neulo se takareunasta kiertäen oikein.

Ohje

Vyötärökaitle

Luo 2,5 mm pyöröpuikolle (60–80 cm) yhteensä 164 (184) 202 (218) 236 (256) s ja yhdistä silmukat suljetuksi neuleeksi. Neulo ensin 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 8 cm, sitten 1 krs nurin (= taitereuna) ja vielä sileää neuletta 8 cm.

Housujen yläosa

Vaihda työhön 3,5 mm pyöröpuikko (60–80 cm). Neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla tasavälein s-luvuksi 222 (238) 258 (274) 290 (306) s. Lisää seuraavaksi silmukkamerkit: laita 1. merkki kerroksen alkuun (= oikea sivusauma, kerroksen vaihtumiskohta), 2. merkki 111 (119) 129 (137) 145 (153) s:n jälkeen (= vasen sivusauma) ja merkitse vielä silmukkamerkeillä kummankin kappaleen keskimäinen silmukka (= keskietu- ja keskitakasilmukat) niin, että merkityn silmukan molemmin puolin jää 55 (59) 64 (68) 72 (76) s. Neulo s:t oikein keskitakasilmukkaan asti.

Tee seuraavaksi korotus takakappaleelle lyhennetyin kerroksin kerroksia edestakaisin neulomalla. Aloita neulominen keskitakasilmukasta ja neulo sen jälkeen vielä 14 (15) 16 (17) 19 (20) s oikein. Käännä työ ja neulo 29 (31) 33 (35) 39 (41) s nurin (keskitakasilmukka ylitetään näiden s:iden aikana). Käännä työ ja neulo s:t oikein keskitakasilmukkaan asti. Jatka tällä tavoin neuloen lyhennettyjä kerroksia ja neulo aina jokaisella kerralla 10 (11) 12 (13) 14 (15) s eteenpäin edellisestä käännöskohdasta, kunnes olet tehnyt 3 käännoästä keskitakasilmukan molemmin puolin. Viimeisen käännoäksen jälkeen olet takaisin työn oikealla puolella, neulo tämä krs valmiiksi kerroksen vaihtumiskohtaan asti. Jatka sitten neulomista suljettuna neuleena.

Neulo kaikilla s:illa sileää neuletta, kunnes työn korkeus on etukappaleen keskellä luontireunasta kohtisuoraan alas mitattuna n. 33 (34) 34 (35) 35 (36) cm. Aloita sitten työn leventäminen keskellä edessä ja takana: neulo kerroksen alusta sileää neuletta merkittyyn s:aan asti, **1 s O**, neulo 1 s oikein (= keskietusilmukka), **1 s V**, neulo sileää neuletta seuraavaan merkittyyn s:aan asti, **1 s O**, neulo 1 s oikein (= keskitakasilmukka), **1 s V**, neulo sileää neuletta krs:n loppuun. Toista tällaiset lisäykset joka 2. krs yhteensä 10 (10) 10 (10) 13 (16) kertaa = 262 (278) 298 (314) 342 (370) s. Poista työstä sivumerkit ja jätä keskietu- ja keskitakasilmukoiden merkit paikoilleen.

Lahkeet

Neulo molemmat lahkeet erikseen täyteen mittaansa ohjeen mukaan (lahkeen pituus lasketaan jakokohdasta alaspäin). Neulo kummankin lahkeen silmukat omille 3,5 mm pyöröpuikoilleen (40 cm), aloita toinen lahje keskietusilmukasta ja toinen lahje keskitakasilmukasta. Kumpaankin lahkeeseen tulee 131 (139) 149 (157) 171 (185) s. Merkitty silmukka on kerroksen 1. silmukka ja sijaitsee lahkeen sisäsaumassa (= kerroksen vaihtumiskohta).

Yhdistä lahkeen silmukat suljetuksi neuleeksi. Neulo sileää neuletta ja lisää samalla 1 s merkityn silmukan molemmin puolin. Toista tällaiset lisäykset joka 4. krs, kunnes lahkeen pituus on n. 19 (19) 20 (20) 21 (21) cm tai haluttu pituus. Neulo vielä 3 krs nurin ja päättelee sitten seuraavalla krs:lla silmukat esimerkiksi oikeaa neuloen. Neulo toinen lahje samalla tavalla.

Viimeistely

Käännä vyötärökaitale taitereunan kohdalta kaksin kerroin nurjalle, pujota kuminauha vyötärökujaan ja ompele kaitaleen reuna löyhästi kiinni. Päättelee langanpäät työn nurjalle puolelle.



Malli ja ohje: Vilde Oftedal / Viking Garn
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi