



Ballerinatossut

Koko: nainen (n. 38-39, jalkaterän voi neuloa halutun mittaiseksi)

Lanka: Ohuempi Juhlalanka (85 % villa, 15 % polyamidi)

1 kerä harmaata (505)

1 kerä valkoista (500)

Puikot: sukka puikot 3 mm

Neuletiheys: 26 s sileää neuletta = 10 cm

Tossut aloitetaan neulomalla matala kantapää. Pohja neulotaan tasona, ja kärkeä varten luodaan myöhemmin lisää silmukoita. Kärjessä on sädekavennukset. Lopuksi reunoista poimitaan silmukat joustinreunusta varten.

Kantalappu

Luo 28 s harmaalla langalla.

1. krs (nurja puoli): Nosta 1 s neulomatta, neulo loput s:t nurin.

2. krs (oikea puoli): *Nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-* koko krs:n ajan.

Toista krs:ia 1-2, kunnes kantalapun korkeus on 4 cm ja olet viimeksi neulonut oikean puolen kerroksen.

Kantapään käännös:

1. krs (nurja puoli): Nosta 1 s neulomatta, neulo 16 n, 2 n yhteen, 1 n, käänny.

2. krs (oikea puoli): nosta 1 s neulomatta, neulo 7 o, 1 ylivetokavennus, 1 o, käänny.

Kääntymiskohtiin jää puikolla olevien silmukoiden väliin suurempi rako.

3. krs (nurja puoli): nosta 1 s neulomatta, neulo nurin kunnes rakoa edeltää 1 s, 2 n yhteen, 1 n, käänny.

4. krs (oikea puoli): nosta 1 s neulomatta, neulo oikein kunnes rakoa edeltää 1 s, 1 ylivetokavennus, 1 o, käänny.

Toista krs:ia 3-4, kunnes kaikki sivujen silmukat on neulottu. Viimeinen krs on oikean puolen kerros.

Pohja

Poimi puikolla olevien silmukoiden jatkoksi kantalapun reunasta 1 s jokaisesta nostetusta silmukasta neuloen silmukat oikein, käänny.

Nosta 1 s neulomatta, neulo loput s:t nurin ja poimi vielä kantalapun toisesta reunasta 1 s jokaisesta nostetusta silmukasta neuloen silmukat nurin.

Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin, nosta aina kerroksen ensimmäinen silmukka neulomatta. Kavenna tarvittaessa 1 s kummassakin reunassa reunasilmukan vieressä joka 2. krs:lla, kunnes työssä on 32 s.

Kärki

Kun jalkaterän pituus on n. 16-17 cm tai kun se hieman venyttäen ulottuu päkiän leveimmän kohdan yli, luo oikean puolen kerroksen jälkeen jatkoksi 24 s ja yhdistä suljetuksi neuleeksi = yhteensä 56 s. Jaa silmukat neljälle puikolle siten, että jokaisella puikolla on 14 s ja kerroksen vaihtumiskohta on keskellä pohjaa. Neulo suljettuna neuleena vielä 1 cm sileää neuletta.

Aloita sitten kavennukset:

1. kavennuskrs: toista *5 o, 2 o yhteen* koko krs:n ajan.

Neulo 4 krs o.

2. kavennuskrs: toista *4 o, 2 o yhteen* koko krs:n ajan.

Neulo 3 krs o.

3. kavennuskrs: toista *3 o, 2 o yhteen* koko krs:n ajan.

Neulo 2 krs o.

4. kavennuskrs: toista *2 o, 2 o yhteen* koko krs:n ajan.

Neulo 1 krs o.

5. kavennuskrs: toista *1 o, 2 o yhteen* koko krs:n ajan.

6. kavennuskrs: toista *2 o yhteen* koko krs:n ajan.

Katkaise lanka, pujota loppujen silmukoiden läpi ja kiristä. Päättele langanpäät.

Reunus

Poimi valkoisella langalla silmukat tossun reunasta (kantalapun ja kärjen kohdalta 1 s joka silmukan kohdalta, sivureunoissa 1 s jokaisesta nostetusta silmukasta). Neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta, kavenna tarvittaessa 1. krs:lla siten, että silmukkaluku on parillinen. Kun joustimen korkeus on n. 2 cm, päättää silmukat neuloen joustinta. Päätätamisreuna saa olla napakka, jotta tossu pysyy hyvin jalassa.