



Vinde-huppukauluri

116-03 Du Store Alpakka Sterk

Koko: yksi koko

Pituus: n. 65 cm

Lanka: [Du Store Alpakka Sterk](#) (40 % alpakka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 137 m)

Langanmenekki: 4 kerää vaaleaa keskiharmaata (822)

Puikot: [pyöröpuikot](#) 3 ja 4 mm (80 cm)

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, silmukanpidin tai apulankaa silmukoiden siirtämistä varten, villaneula päättelyyn

Neuletiheys: 22 s ja 28 krs sileää neuletta 4 mm puikoilla = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempisiin puikkoihin.

Ohjeesta

Huppukauluri neulotaan alhaalta ylöspäin. Taka- ja etukappaleet neulotaan erikseen tasoneuleena.

Olkasaumojen yhdistämisen jälkeen pääntien reunasta poimitaan silmukat huppua varten, joka neulotaan tasoneuleena. Hupun yläsauma kiinnitetään 3 puikon päättelyllä. Lopuksi hupun reunaan neulotaan pyöreä reunus ja reunuksen alareunat kiinnitetään lomittain pääntien reunaan.

Rs = reunasilmukka; nosta kerroksen 1. silmukka nurin neulomatta, neulo kerroksen viimeinen silmukka oikein

OP = työn oikea puoli

NP = työn nurja puoli

1 s O = lisää 1 s oikealle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali etukautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka etukautta kierteen oikein.

1 s V = lisää 1 s vasemmalle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali takakautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka takareunasta kierteen oikein.

Takakappale

Luo 3 mm pyöröpuikolle 77 s ja neulo 4 cm joustinneuletta edestakaisin:

1. krs (NP): 1 rs, 1 n, *1 o, 1 n*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 1 rs.

2. krs (OP): 1 rs, 1 o, *1 n, 1 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 1 rs.

Neulo viimeisenä nurjan puolen krs. Vaihda työhön 4 mm pyöröpuikko. Neulo nyt sileää neuletta edestakaisin ja jatka kappaleen kummassakin reunassa 5 s:lla joustinneuletta kuten aiemmin. **Kavenna 1. krs:lla** sileän neuleen kohdalla tasaisin välein 9 s = yhteensä 68 s.

Kun takakappaleen korkeus on joustinneuleen alareunasta mitattuna 28 cm, siirrä keskimmäiset 20 s silmukanpitimelle tai apulangalle odottamaan ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päätele pääntien reunassa joka 2. krs kerroksen alusta 1 x 2 s ja 1 x 1 s = 21 s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes takakappaleen korkeus on joustinneuleen alareunasta mitattuna 30 cm. Päätele silmukat.

Neulo pääntien toinen puoli samalla tavoin, mutta peilikuvana.

Etukappale

Neulo samalla tavoin kuin takakappale. Kun etukappaleen korkeus on joustimen alareunasta mitattuna 23 cm, päätele keskimmäiset 14 s ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päätele pääntien reunassa joka 2. krs kerroksen alusta 2 x 2 s ja 2 x 1 s = 21 s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes etukappaleen korkeus on joustinneuleen alareunasta mitattuna 30 cm. Päätele silmukat.

Neulo pääntien toinen puoli samalla tavoin, mutta peilikuvana.

Kappaleiden yhdistäminen

Ompele kummankin olan 21 s etu- ja takakappaleelta yhteen.

Huppu

Aloita keskeltä edestä ja poimi neulomalla 4 mm pyöröpuikolle pääntien reunaa pitkin 112 s. Merkitse 2 takakappaleen keskimmäistä silmukkaa silmukkamerkeillä. Varmista, että merkittyjen silmukoiden kummallekin puolelle jää yhtä monta silmukkaa.

Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin (1. krs = NP). Aloita seuraavalla OP:n kerroksella lisäykset merkittyjen silmukoiden molemmin puolin: neulo 1. merkkiin asti, **1 s O**, 2 o, neulo 2. merkin jälkeen **1 s V** = työhön tulee 2 s lisää. Toista tällaiset lisäykset joka 4. krs yhteensä 12 kertaa = 136 s. Neulo sitten suoraan ylöspäin ilman lisäyksiä, kunnes hupun korkeus on pääntien reunasta mitattuna 24 cm.

Aloita seuraavalla OP:n kerroksella kavennukset merkittyjen silmukoiden molemmin puolin: kun 1. merkkiä edeltää 2 s, neulo 2 kierteen o yhteen, 2 o, neulo 2. merkin jälkeen 2 o yhteen. Toista tällaiset kavennukset joka 4. krs vielä 1 kerran, sitten joka 2. krs 5 kertaa ja tämän jälkeen vielä joka krs:lla yhteensä 11 kertaa = 100

s. **Huom!** Tee kavennukset työn nurjalla puolella näin: kun 1. merkkiä edeltää 2 s, neulo 2 n yhteen, 2 n, neulo 2. merkin jälkeen 2 kiertäen n yhteen.

Kun hupun korkeus on pääntieltä mitattuna n. 33 cm, jaa pyöröpuikolla olevat silmukat puoliksi (50 s / puoli) ja taita huppu kaksin kerroin oikeat puolet vastakkain. Aseta puikot vierekkäin, ota työhön mukaan 3. puikko ja neulo reunat yhteen työn nurjalta puolelta samalla päättäen silmukat: neulo ensin kummaltakin puikolta ensimmäiset silmukat oikein yhteen, neulo sitten seuraavat silmukat kummaltakin puikolta oikein yhteen ja vedä 1. s jälkimmäisen yli. Jatka neulomista tähän tapaan, kunnes kaikki silmukat kummaltakin puikolta on päätelty.

Hupun reunus

Poimi ja neulo 3 mm pyöröpuikolle hupun reunaa pitkin n. 11 s jokaista 5 cm kohden. Vaihda sitten 4 mm pyöröpuikkoon ja neulo sileää neuletta edestakaisin n. 4 cm. Päättele silmukat löyhästi.

Viimeistely

Päättele langanpäät.

Käännä hupun reunus kaksin kerroin työn nurjalle puolelle ja ompele reuna löyhästi kiinni.

Aseta reunuksen alareunat lomittain toinen reuna toisen päälle ja kiinnitä reunat ompelemalla päntien reunaan.

