



Kesäsukat Armonia-langasta

Lanka: [Armonia Colour](#) ja [Armonia](#) (75 % merinovilla, 25 % nylon, 100 g = 400 m / 50 g = 200 m)

Menekki: Armonia Colour, 100 g sinikirjavaa (väri 2203) ja Armonia, 50 g vaaleanharmaata (väri 434). Huom! Armonia Colour -lanka on liukuvärjättyä ja siksi sukista voi tulla keskenään eri väriset. Jos tahdot täsmälleen samanlaiset sukat, valitse sen sijaan toiseksi väriksi yksivärinen lanka.

Puikot: [sukkapuikot](#) 3 mm tai käsialan mukaan

Tarvikkeet: silmukkamerkki, kanavaneula päättelyyn

Tiheys: n. 30 s = 10 cm

Varsi

Luo yksivärisellä, vaaleanharmaalla langalla 72 s. Jaa silmukat neljälle puikolle, 18 s / puikko ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. Neulo 7 krs sileää oikeaa. Ota työhön mukaan kirjava Armonia Colour -lanka ja neulo 10 krs kaksiväristä joustinneuletta: *4 s o yksivärisellä, 2 s n kirjavalla langalla*. Toista *-* koko kerroksen ajan.

Neulo seuraavaksi 3 krs sileää oikeaa yksivärisellä langalla. Neulo vielä yksi kerros samalla värillä, ja lisää jokaisella puikolla tasavälein 2 s. Yhdellä puikolla on nyt 20 s, yhteensä silmukoita on 80.

Jatka neuloen kirjoneulekaavion 54 krs. Kaavioon on piirretty yhden puikon silmukat. Neulo kaavio yhdellä kerroksella neljä kertaa. Tee kavennukset kaavioon merkityissä kohdissa. Kun olet neulonut koko kaavion kerrokset, yhdellä sukka puikolla on 18 s ja yhteensä työssä on silmukoita 72.

Kantapää

Jatka neuloen kantalappu. Neulo 1. puikon silmukat 4. puikolle ja jätä 2. ja 3. puikon silmukat odottamaan. Neulo kantalapun op:n kerrokset kirjoneulekaavion viimeisen kerroksen mukaan joka toinen s yksivärisellä, joka toinen s kirjavalla langalla. Neulo nurjan puolen kerrokset nurin kaksinkertaisella langalla, yksivärisellä ja kirjavalla yhdessä. Jatka näin neuloen, kunnes kantalapun korkeus on 36 krs tai n. 8 cm. Neulo viimeiseksi nurjan puolen kerros. Jatka neuloen kirjavalla langalla. Yksivärisen langan voi katkaista.

Neulo seuraavaksi kantapohjan kavennukset:

OP: 20 s o, neulo 2 s takareunoistaan o yhteen, käänny.

NP: nosta 1 s nurin neulomatta, neulo 4 s n, neulo 2 s nurin yhteen, käänny.

Yhteen neulottujen silmukoiden ja käännöksen jälkeen työssä on rako kantalapun keskiosan silmukoiden molemmissa reunoissa.

Neulo jatkossa OP:n kerrokset näin: nosta 1 s neulomatta, neulo o, kunnes jäljellä on 1 s ennen rakoa, neulo seuraavat 2 s takareunoistaan o yhteen (raon molemmin puolin olevat silmukat neulotaan yhteen), neulo 1 s o, käänny.

Neulo NP:n kerroksella käännöksen jälkeen näin: nosta 1 s nurin neulomatta, neulo n, kunnes jäljellä on 1 s ennen rakoa, neulo seuraavat s nurin yhteen, neulo 1 s n, käänny. Jatka samoin kunnes kantalapun reunoissa ei ole enää silmukoita raon jälkeen.

Neulo jäljellä olevat s:t oikein ja jaa ne sitten kahdelle puikolle. Kerroksen vaihtumiskohta on nyt kantalapun keskellä, kantapään alla. Poimi 1. puikon silmukoiden jatkoksi kantalapun vasemmasta reunasta silmukat langan avulla niin, että otat uuden silmukan puikolle 1 s:n päässä kantalapun reunasta. Tämä tehdään niin, että puikko pujotetaan reunasilmukan jälkeen kantalapun läpi ja lanka vedetään neuloksen läpi puikolle uudeksi silmukaksi. Koska kantalapun joka toinen kerros on neulottu kaksinkertaisella langalla, poimintareunasta tulee siistimpi, kun silmukat poimitaan siistissä rivissä 1 silmukan päässä ulkoreunasta. Voit tarvittaessa poimia 1–2 s myös kantalapun reunan ja 2. puikon silmukoiden välisestä kulmasta, jottei kulmaan jää reikää. Nämä silmukat kaventuvat pois kantapään kiilakavennuksissa. Neulo 2. ja 3. puikon s:t o. Poimi kantalapun toisesta reunasta ja tarvittaessa 3. puikon ja kantalapun reunan välisestä kulmasta silmukat samoin kuin kantalapun ensimmäisessä reunassa ja neulo samalle puikolle kantalapusta jääneet 4. puikon silmukat.

Kiilakavennukset

Neulo sileää oikeaa 1. puikon silmukoilla, kunnes jäljellä on 2 s. Neulo puikon 2 viimeistä silmukkaa oikein yhteen. Neulo puikkojen 2 ja 3 s:t oikein. Neulo 4. puikon 2 ensimmäistä silmukkaa takareunoistaan oikein yhteen, neulo puikon loput s:t o. Jatka kavennuksia 1. ja 4. puikolla joka toisella kerroksella niin kauan, että työssä on yhteensä 72 s, 18 s kullakin puikolla.


Neulo sileää oikeaa, kunnes jalkaterän pituus on 5 cm lyhyempi kuin jalkaterän haluttu pituus.

Sukan kärjen leveä nauhakavennus

Neulo 1. puikon silmukoita o, kunnes jäljellä on 3 s. Neulo 2 s takareunoistaan yhteen, 1 o. Neulo 2 puikolla 1 o, 2 s o yhteen, neulo loput puikon silmukat o.

3. puikon silmukat neulotaan kuten 1. puikon silmukat, ja 4. puikon silmukat kuten 2. puikon silmukat.

Jatka tehden tällaiset kavennukset joka toisella kerroksella, kunnes jokaisella puikolla on 10 s. Tee kavennukset tämän jälkeen joka kerroksella, kunnes kaikilla puikoilla on 2 s. Katkaise lanka, vedä se jäljellä olevien silmukoiden läpi ja kiristä sukan kärjen aukko umpeen. Neulo toinen sukka samoin, päättelee langanpäät ja höyrytä sukat kevyesti.



54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

- 1 o vaaleanharmaalla
- 1 o sinikirjavalla
- 2 s oikein yhteen