



## Ulrikke-lapaset

2211-4 Viking Eco Highland Wool

**Koko:** S (M) L

**Lanka:** [Viking Eco Highland Wool](#) (100 % villa, 50 g = 110 m)

**Langanmenekki:** 2 (3) 3 kerää keltaista (245) tai punaista (250)

**Puikot:** sukka puikot 4,5 ja 6 mm

**Muut tarvikkeet:** 2 silmukkamerkkiä, apulankaa tai silmukanpidin silmukoiden siirtämistä varten

**Neuletiheys (ennen huovutusta):** 15 s sileää neuletta 6 mm puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempisiin puikkoihin.

## Ohjeesta

Molemmat lapaset neulotaan samalla tavalla alhaalta ylöspäin. Peukaloa varten lapaseen tehdään levennys lisäämällä silmukoita kerroksen viimeisen silmukat molemmin puolin. Lopuksi lapaset huovutetaan pesukoneessa, muotoillaan venyttämällä oikeaan muotoonsa ja annetaan kuivua tasossa.

## LAPASET

Luo 4,5 mm puikolle 52 (56) 60 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 9 (10) 10 cm. Laita työn kumpaankin sivuun silmukkamerkki (= sivumerkit) niin, että merkkien väliin jää kummallekin puolelle 26 (28) 30 s. Vaihda työhön 6 mm puikot. Neulo sileää neuletta ja lisää ensimmäisellä krs:lla 1 s kerroksen viimeiseen s:aan = 1. peukalosilmukka. Lisää jatkossa 1. peukalosilmukan molemmin puolin 1 s joka 2. krs, kunnes työssä on 18 (21) 24 s lisättynä peukaloa varten. Siirrä nämä 18 (21) 24 s apulangalle tai silmukanpitimelle odottamaan. Jatka neuloen sileää suljettua neuletta jäljellä olevilla 52 (56) 60 s:lla, kunnes lapasen korkeus on siirrettyjen silmukoiden kohdalta ylöspäin mitattuna n. 8 (10) 12 cm.

Aloita sitten kärkikavennukset: \*neulo 2 o, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo 18 (20) 22 o, 2 o yhteen, 2 o\*. Toista \*-\*. Neulo 1 krs sileää neuletta ilman kavennuksia. Toista kavennukset, **mutta** neulo kavennusten välissä 16 (18) 20 o. Neulo 1 krs ilman kavennuksia. Toista kavennukset nyt **jokaisella krs:lla**, kunnes kavennusten välissä on jäljellä 4 (6) 8 s lapasen kummallakin puolella. Neulo seuraavalla krs:lla \*2 o, 2 o yhteen\* ja toista \*-\* koko krs:n ajan. Neulo 1 krs sileää neuletta, ja sitten 2 o yhteen koko krs:n ajan. Katkaise lanka, vedä jäljellä olevien s:iden läpi ja kiristä kevyesti.

## Peukalo

Neulo apulangalta 6 mm puikoille 18 (21) 24 s ja neulo sileää suljettua neuletta n. 4 (5) 6 cm. Aloita sitten kärkikavennukset: \*neulo 1 o, 2 o yhteen\* ja toista \*-\* koko krs:n ajan. Neulo 1 krs sileää neuletta, ja sitten 2 o yhteen koko krs:n ajan. Katkaise lanka, vedä jäljellä olevien s:iden läpi ja kiristä kevyesti.

## Viimeistely

Päätele langanpäät työn nurjalle puolelle.  
Huovuta lapaset pesukoneessa ohjeen mukaan.

## Huovutusohje

Eco Highland Wool -villalanka huopuu hyvin konepesussa. Työn huovutukseen suositellaan 30–40 asteen hienopesuohjelmaa, jonka kesto on maksimissaan 60 minuuttia. Laita pyyhe pesukoneeseen huovutettavan työn kanssa. Venytä huovutettu työ kosteana mittoihinsa ja anna kuivua tasossa.

