



## Suna-kaarrokepusero

2022-1 Viking Alpaca Bris

<b>Koko:</b>	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	
<b>Rinnanympäryys:</b>	88	(96)	104	(112)	120	(128)	cm
<b>Pituus:</b>	64	(65)	66	(67)	69	(70)	cm
<b>Hihan pituus:</b>	44	(45)	46	(47)	48	(49)	cm

**Lanka:** Viking Alpaca Bris (60 % baby alpakka, 11 % merinovilla, 29 % nylon, 50 g = 150 m)

**Langanmenekki:**

Helmenharmaa (312)	4	(5)	5	(6)	6	(7)	kerää
Vaaleanharmaa (313)	1	(1)	1	(1)	1	(2)	kerää
Valkoinen (300)	1	(1)	1	(1)	1	(2)	kerää
Keskiharmaa (315)	1	(1)	1	(1)	1	(1)	kerää

**Puikot:** pyöröpuikot 5 mm ja 6 mm

**Neuletiheys:** 15 s sileää neuletta 6 mm puikoilla = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

**Huom!** Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi, että päävärin ja kuviovärin langat ovat koko ajan samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi päävärin lanka puikolle aina kuviovärin yläpuolelta ja vastaavasti, ota kuviovärin lanka puikolle aina päävärin alapuolelta. Kun langat eivät kierry toistensa ympärille työn nurjalla puolella, kirjoneuleesta tulee tasainen.

### **Vartalo**

Luo 5 mm puikoilla helmenharmaalla 132 (144) 156 (168) 180 (192) s ja neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 8 cm. Vaihda työhön 6 mm puikot ja jatka neuloen sileää neuletta. Aseta silmukkamerkit työn sivuihin siten, että merkkien välissä on etukappaleella 67 (73) 79 (85) 91 (97) s ja takakappaleella 65 (71) 77 (83) 89 (95) s. Kun työn korkeus on n. 43 (43) 43 (43) 44 (45) cm, päätä kädenteitä varten työn molemmissa sivuissa 8 s eli merkin molemmin puolin 4 s. Jätä työ odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

### **Hihat**

Luo 5 mm puikoilla helmenharmaalla 28 (32) 32 (32) 36 (36) s ja neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 6 cm. Vaihda työhön 6 mm puikot. Neulo 1 krs oikein ja lisää samalla tasavälein s-luvuksi 31 (35) 35 (35) 37 (37) s. Aseta silmukkamerkki kerroksen vaihtumiskohtaan. Jatka neuloen sileää neuletta ja lisää seuraavalla krs:lla 1 s merkin molemmin puolin. Toista tällaiset lisäykset 3 cm välein, kunnes työssä on 54 (56) 58 (60) 62 (64) s. Huom! Viimeinen lisäys tehdään vain kerroksen alussa. Kun hihan pituus on n. 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm, päätä kädentietä varten 8 s eli merkin molemmin puoli 4 s. Neulo toinen hiha vastaavasti.

### **Kaarroke**


Neulo kaikki kappaleet samalle 6 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 208 (224) 240 (256) 272 (288) s. Aseta silmukkamerkki takakappaleen ja oikeanpuoleisen hihan väliin (= kerroksen vaihtumiskohta). Neulo sileää neuletta 0 (1) 1 (2) 2 (3) krs. Aloita kirjoneule piirroksen mukaan. Piirrokseseen on merkitty takakappaleen keskikohta. Laske keskikohdan mukaan kohta, josta aloitat neulomaan kirjoneuletta. Kaarrokkeen kavennukset sisältyvät piirrokseseen. Kun piirroksen kaikki kerrokset on neulottu haluttuun kokoon asti, työssä on jäljellä 78 (84) 90 (96) 102 (108) s.

### **Pääntien reunus**

Vaihda työhön 5 mm puikot ja jatka neulomista vaaleanharmaalla. Neulo 1 krs oikein ja kavenna samalla tasavälein s-luvuksi 72 (80) 84 (84) 88 (92) s. Neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta n. 5 cm. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen.

### **Viimeistely**

Ompele kainalosaumat.



Malli ja ohje: Viking Garn / Turid Stapnes  
 Lankojen myynti: Lankamaailma, [www.lankamaailma.fi](http://www.lankamaailma.fi)  
 Ohjetiedustelut: [posti@lankamaailma.fi](mailto:posti@lankamaailma.fi)