



Sigrid-neulepusero

2012-5 Viking Kid-Silk

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	
Rinnanympäryys:	92	(100)	108	(116)	124	(132)	cm
Pituus:	56	(58)	60	(62)	62	(64)	cm
Hihan pituus:	46	(47)	48	(48)	49	(49)	cm

Lanka: Viking Kid-Silk (77 % kid mohair, 23 % silkki, 25 g = 200 m)

Langanmenekki:

Oranssinkeltainen (345) tai

Tumma roosa (352) tai

Beige (306) 7 (8) 8 (9) 9 (10) kerää

Huom! Pusero neulotaan 2-kertaisella langalla

Puikot: pyöröpuikot 4 ja 5 mm ja sukka puikot 4 ja 5 mm

Neuletiheys: 16 s sileää neuletta 2-kertaisella langalla 5 mm puikoilla = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Vartalo

Luo 4 mm puikoilla 2-kertaisella langalla 136 (148) 160 (172) 184 (196) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 3 cm. Vaihda työhön 5 mm puikot. Neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla tasavälein s-luvuksi 144 (156) 168 (180) 192 (204) s. Aseta silmukkamerkit työn sivuihin siten, että etukappaleella on 73 (79) 85 (91) 97 (103) s ja takakappaleella 71 (77) 83 (89) 95 (101) s. Neulo 3 krs sileää neuletta. Aloita seuraavalla krs:lla pintaneule piirroksen mukaan. *Neulo pintaneuleen kerrokset 1-28. Neulo tämän jälkeen 10 cm sileää neuletta*. Toista *-*, kunnes työn korkeus on n. 35 (36) 37 (38) 38 (38) cm. Jaa työ merkkien mukaan kädenteitä varten etu- ja takakappaleeseen ja neulo kumpikin kappale erikseen valmiiksi. Neulo ensin takakappale.



Takakappale

Jatka neuloen *-* edestakaisin, kunnes takakappaleen korkeus on n. 56 (58) 60 (62) 62 (64) cm.

Etukappale

Neulo kuten takakappale, mutta kun etukappaleen korkeus on n. 49 (51) 53 (55) 55 (57) cm, siirrä keskimmäiset 13 (13) 15 (15) 17 (17) s kaulusta varten apupuikolle odottamaan ja neulo etukappaleen kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päätä pääntien reunasta joka 2. krs 1 x 3 (4) 4 (4) 4 (5) s, 2 x 2 s ja 1 x 1 s. Neulo etukappale saman mittaiseksi kuin takakappale. Neulo etukappaleen toinen puoli samoin, mutta tee pääntien kavennukset peilikuvana.

Hihat


Luo 4 mm puikoilla 2-kertaisella langalla 36 (38) 40 (42) 44 (44) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 3 cm. Vaihda työhön 5 mm puikot. Neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla tasavälein s-luvuksi 66 (69) 72 (78) 81 (84) s. Jatka neuloen *-* kuten etu- ja takakappaleella, kunnes hihan pituus on n. 46 (47) 48 (48) 49 (49) cm. Päätä silmukat. Neulo toinen hiha samoin.

Viimeistely

Ompele olan 21 (23) 25 (28) 30 (32) s etu- ja takakappaleelta yhteen työn kummallakin puolella. Ompele kädentien saumat.

Pääntien reunus

Vaihda työhön 4 mm puikot ja poimi pääntien reunasta yhteensä 66 (70) 74 (76) 80 (84) s (etu- ja takakappaleen s:t mukaan lukien). Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 7 cm. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen. Käännä reunus kaksin kerroin nurjalle ja ompele reunus löyhästi kiinni.



- = neulo oikealla oikein, nurjalla nurin
- = neulo oikealla nurin, nurjalla oikein

Malli ja ohje: Viking Garn / Turid Stapnes
 Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
 Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi