



Neuleliivi

2031-6 Viking Alpaca Liten Storm & Viking Kid-Silk

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	XXXL	
Rinnanympäryys:	91	(96)	102	(108)	114	(120)	126	cm
Pituus:	n. 49	(51)	53	(55)	56	(58)	59	cm

Langat: Viking Alpaca Liten Storm (40 % superfine alpaka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 175 m) ja Viking Kid-Silk (77 % kid mohair, 23 % silkki, 25 g = 200 m)

Langanmenekki:

Kid-Silk

Petrooli (339)	2	(2)	3	(3)	3	(3)	3	kerää
Tumma turkoosi (338)	2	(2)	3	(3)	3	(3)	3	kerää

Alpaca Liten Storm

Tumma sinivihreä (734)	2	(2)	3	(3)	3	(3)	3	kerää
------------------------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-------

Huom! Liivi neulotaan 3-kertaisella langalla eli 1 lanka Alpaca Liten Stormia ja 2 lankaa Kid-Silkiä (1 lanka / väri)

Puikot: pyöröpuikot 6 ja 7 mm ja sukka puikot 6 ja 7 mm

Neuletiheys: 14 s sileää neuletta 3-kertaisella langalla 7 mm puikoilla = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Vartalo

Luo 6 mm puikoilla 3-kertaisella langalla 128 (136) 144 (152) 160 (168) 176 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 12 cm. Aseta silmukkamerkit työn sivuihin siten, että merkkien välissä on sekä etu- että takakappaleella 64 (68) 72 (76) 80 (84) 88 s. Vaihda työhön 7 mm puikot ja jatka neuloen sileää neuletta, kunnes työn korkeus on 24 (25) 26 (27) 28 (29) 30 cm. Päätä kädenteitä varten työn molemmissa sivuissa 8 s eli merkin molemmin puolin 4 s. Neulo etu- ja takakappale erikseen valmiiksi.

Takakappale

Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin takakappaleen 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 s:lla. Päätä kädentien reunassa joka 2. krs $3 \times 1 \text{ s} = 50 (54) 58 (62) 66 (70) 74 \text{ s}$. Kun takakappaleen korkeus on n. 49 (51) 53 (55) 56 (58) 59 cm, jätä silmukat puikolle odottamaan ja neulo seuraavaksi etukappale.

Etukappale

Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin etukappaleen 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 s:lla. Päätä kädentien reunassa joka 2. krs $3 \times 1 \text{ s} = 50 (54) 58 (62) 66 (70) 74 \text{ s}$. Kun etukappaleen korkeus on n. 39 (41) 43 (45) 46 (48) 49 cm, siirrä keskimmäiset 12 s apupuikolle odottamaan ja neulo etukappaleen kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

Oikea etukappale

Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs $1 \times 3 \text{ s}, 1 \times 2 \text{ s}$ ja $3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 \times 1 \text{ s} = 11 (13) 14 (16) 17 (19) 20 \text{ s}$. Neulo oikea etukappale saman mittaiseksi kuin takakappale.

Vasen etukappale

Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi.

Viimeistely

Ompele olkasaumat.

Pääntien reunus

Poimi 6 mm puikolle 3-kertaisella langalla takakappaleen silmukat. Poimi sitten pääntien vasemmasta reunasta jokaista reunan silmukkaa kohden 1 s sekä apupuikolta etukappaleen odottamassa olleet s:t. Poimi lopuksi vielä pääntien oikeasta reunasta saman verran silmukoita kuin pääntien vasemmalla puolella. Silmukkaluvun tulee olla 2 jaollinen. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta 8 krs. Päätä silmukat oikein neuloen.

Kädentien reunus

Poimi 6 mm puikolla 3-kertaisella langalla kädentien reunasta 70 (72) 76 (78) 80 (84) 84 s. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 8 krs. Päätä silmukat oikein neuloen.

Malli ja ohje: Viking Garn / Gerd Auestad

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi