



Ramona-kirjoneuleliivi

2119-6 Viking Bambino

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	XXXL	
Rinnanympäryys:	80	(89)	97	(106)	114	(123)	131	cm
Pituus:	53	(54)	55	(56)	58	(59)	60	cm

Lanka: Viking Bambino (50 % puuvilla, 50 % bambuviskoosi, 50 g = 176 m)

Lankavaihtoehdot: Fröya (80 % superwash villa, 20 % nylon, 50 g = 150 m), Baby Ull (100 % merinovilla, 50 g = 175 m), Alpaca Liten Storm (40 % alpukka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 175 m)

Huom! Langanmenekki saattaa vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki:

Valkoinen (400)	4	(4)	4	(5)	5	(5)	6	kerää
Beige (407)	2	(2)	2	(2)	2	(3)	3	kerää

Puikot: pyöröpuikot 2,5 ja 3 mm

Neuletiheys: 28 s sileää neuletta 3 mm puikoilla = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Huom! Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi, että päävärin ja kuviovärin langat ovat koko ajan samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi päävärin lanka puikolle aina kuviovärin yläpuolelta ja vastaavasti, ota kuviovärin lanka puikolle aina päävärin alapuolelta. Kun langat eivät kierry toistensa ympärille työn nurjalla puolella, kirjoneuleesta tulee tasainen.

Vartalo

Luo 2,5 mm puikoilla beigellä 240 (264) 288 (312) 336 (360) 384 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 5 cm. Vaihda työhön 3 mm puikot ja neulo 2 krs oikein. Aloita sitten kirjoneule piirroksen mukaan. Kun kirjoneule on valmis, merkitse työn sivusilmukat merkeillä siten että merkkisilmukoiden välissä sekä etu- että takakappaleessa on 119 (131) 143 (155) 167 (179) 191 s (merkkis:aa ei lasketa). Neulo sileää neuletta, kunnes ennen merkkiä on jäljellä 2 s, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, merkkis o, 2 o yhteen. Työstä kaventuu 4 s. Jatka sileää valkoisella ja toista kavennukset 5 cm välein yhteensä 4 krt. Työssä on kavennusten jälkeen 224 (248) 272 (296) 320 (344) 368 s. Neulo kunnes työn korkeus on 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 cm. Aseta merkki myös keskietu-s:aan. Päätä seuraavalla krs:lla kädenteitä varten työn molemmissa sivuissa 13 s eli merkitty s ja sen molemmin puolin 6 s.

Loput etu- ja takakappaleista neulotaan erikseen.

Takakappale

Takakappaleessa on 99 (111) 123 (135) 147 (159) 171 s. Neulo sileää edestakaisin ja jatka kädentien kavennuksia molemmissa reunoissa joka 2. krs 1 x 3 s, 1 x 2 s ja 2 (3) 4 (4) 5 (5) 6 x 1 s. Työhön jää 85 (95) 105 (117) 127 (139) 149 s. Neulo kunnes työn korkeus on 53 (54) 55 (56) 58 (59) 60 cm. Jätä työn odottamaan ja neulo etukappale.

Etukappale

Neulo kuten takakappale, mutta 4 krs:n jälkeen aloita myös v-pääntien kavennukset. Päätä keskietu-s ja neulo molemmat puolet erikseen.

Oikea etukappale

Jatka kädentien kavennuksia kuten takakappaleessa ja tee samalla pääntienreunassa kavennukset neulomalla 2 o yhteen ensin joka 2. krs 3 kertaa, sitten vuorotellen joka 4. ja joka 2. krs kunnes jäljellä on 24 (27) 30 (34) 37 (40) 43 s. Neulo kunnes etukappale on yhtä korkea kuin takakappale.

Neulo vasen etukappale peilikuvaksi.

Viimeistely


Ompele tai silmukoi olkasaumat yhteen.

Pääntien reuna

Ota takakappaleen odottamaan jätetyt silmukat 2,5 mm puikolle. Poimi lisäksi valkoisella etukappaleen pääntienreunasta silmukoita n. 1 s jokaisesta s:ta. Poimi keskietu-s:n molemmin puolin saman verran silmukoita. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta vuorotellen 1 krs valkoisella, 1 krs beigellä. Neulo, kunnes ennen keskietu-s:aa on jäljellä 2 s, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, keskietu-s o, 2 o yhteen. Neulo kavennukset joka toinen krs. Keskietu-s neulotaan ainoikein. Neulo pääntietä yhteensä 8 krs, viimeinen kerros beigellä. Päättele silmukat beigellä joustinneuletta neuloen.

Kädentien reunat

Poimi kädentien reunasta 2,5 mm puikoille valkoisella, n. 14-15 s aina 5 cm matkalta. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta vuorotellen 1 krs valkoisella, 1 krs beigellä. Neulo kädenntietä yhteensä 8 krs, viimeinen kerros beigellä. Päättele silmukat beigellä joustinneuletta neuloen.



toista

aloita
tästä

□ = valkoinen

⊠ = beige

Malli ja ohje: Viking Garn / Gerd Auestad
 Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
 Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi