



Setesdal-pusero

2207-3 Viking Alpaca Storm

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	XXXL	
Rinnanympäryys:	85	(93)	100	(109)	116	(124)	131	cm
Pituus:	60	(62)	64	(65)	66	(67)	68	cm
Hihan pituus:	46	(47)	48	(49)	49	(50)	50	cm

Langat: Viking Alpaca Storm (40 % alpaka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 133 m)

Lankavaihtoehdot: Viking Sportsragg (60 % villa, 20 % polyamidi, 20 % akryyli, 50 g = 100 m), Viking Superwash (100 % villa, 50 g = 100 m) tai Bamboo (50 % puuvilla, 50 % bambu, 50 g = 110 m)

Huom! Langanmenekki saattaa vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki:

Musta (503) tai

Kirkas oranssi (549) 8 (9) 9 (10) 11 (12) 13 kerää

Valkoinen (500) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 3 kerää

Puikot: pyöröpuikot 3 ja 4 mm sekä sukka puikot 3 ja 4 mm

Neuletiheys: 22 s sileää neuletta 4 mm puikoilla = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Huom! Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi, että päävärin ja kuviovärin langat ovat koko ajan samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi päävärin lanka puikolle aina kuviovärin yläpuolelta ja vastaavasti, ota kuviovärin lanka puikolle aina päävärin alapuolelta. Kun langat eivät kierry toistensa ympärille työn nurjalla puolella, kirjoneuleesta tulee tasainen.

Vartalo

Luo 3 mm puikoilla mustalla (kirkkaalla oranssilla) 188 (204) 220 (240) 256 (272) 288 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 7 cm. Vaihda työhön 4 mm puikot. Merkitse 1 silmukka työn molemmissa sivuissa (=merkkisilmukka) niin, että merkittyjen silmukoiden välissä on sekä etu- että takakappaleella 93 (101) 109 (119) 127 (135) 143 s. Neulo sileää neuletta, kunnes työn korkeus on n. 40 (41) 42 (43) 43 (43) 43 cm. Päätä kädenteitä varten työn molemmissa sivuissa 13 s eli merkkisilmukka ja sen molemmin puolin 6 s. Jätä työ odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 3 mm puikoilla mustalla (kirkkaalla oranssilla) 48 (50) 54 (56) 58 (60) 60 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 7 cm. Vaihda työhön 4 mm puikot. Neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla tasavälein s-luvuksi 54 (56) 58 (60) 62 (64) 66 s. Laita silmukkamerkki kerroksen 1. silmukkaan (=merkkisilmukka) ja lisää 1 s merkityn silmukan molemmin puolin. Toista tällaiset lisäykset n. 3 (3) 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 2,5 cm:n välein, kunnes hihassa on 76 (80) 84 (90) 94 (98) 102 s ja hihan pituus on 46 (47) 48 (49) 49 (50) 50 cm. Päätä viimeisellä krs:lla kädentietä varten hihan alla 13 s eli merkkisilmukka ja sen molemmin puolin 6 s. Neulo toinen hiha samoin.

Kaarroke

Neulo kaikki kappaleet samalle 4 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 288 (312) 336 (368) 392 (416) 440 s. Neulo 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 krs sileää neuletta ja kavenna viimeisellä krs:lla tasavälein 0 (0) 0 (8) 8 (8) 8 s = 288 (312) 336 (360) 384 (408) 432 s. Laita silmukkamerkki takakappaleen ja oikean hihan välille (=kerroksen vaihtumiskohta). Piirrokseen on merkitty etukappaleen keskikohta. Laske tästä kohtaa aloittaen piirroksesta kohta, josta aloitat kirjoneuleen neulomisen kerroksen alussa. Neulo sitten kirjoneuletta ja tee samalla kaarrokkeen kavennukset (sisältyvät piirrokseen). Kun kirjoneuleen kaikki kerrokset on neulottu, työssä on jäljellä 108 (117) 126 (135) 128 (136) 144 s. Neulo mustalla (kirkkaalla oranssilla) 1 (1) 2 (3) 2 (3) 3 krs sileää neuletta ja kavenna viimeisellä krs:lla tasavälein s-luvuksi 100 (104) 106 (110) 114 (118) 120 s.

Kaulus

Vaihda työhön 3 mm puikot ja jatka neulomista mustalla (kirkkaalla oranssilla). Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 6 (6) 6 (7) 7 (7) 7 cm. Päätä silmukat löyhästi joustinneuletta neuloen.

Viimeistely

Ompele kainalosaumat. Päättele langanpääsyt työn nurjalle puolelle.



Kirjoneule

