



## Saphira-pitsineulepusero

2119-5 Viking Bambino

<b>Koko:</b>	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	XXXL	
<b>Rinnanympäryys:</b>	80	(87)	96	(104)	113	(121)	130	cm
<b>Pituus:</b>	53	(55)	56	(58)	59	(60)	60	cm

**Lanka:** Viking Bambino (50 % puuvilla, 50 % bambuviskoosi, 50 g = 176 m)

**Lankavaihtoehdot:** Fröya (80 % superwash villa, 20 % nylon, 50 g = 150 m), Baby Ull (100 % merinovilla, 50 g = 175 m), Alpaca Liten Storm (40 % alpaka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 175 m)

Huom! Langanmenekki saattaa vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

### Langanmenekki:

Tumma kanerva (462)	5	(5)	5	(6)	6	(7)	7	kerää
---------------------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-------

**Puikot:** pyöröpuikot 2,5 ja 3 mm

**Muut tarvikkeet:** 8 silmukkamerkkiä

**Neuletiheys:** 28 s sileää neuletta 3 mm puikoilla = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

### Lyhenteet

SM = silmukkamerkki

### Vartalo

Luo 2,5 mm puikoilla 224 (244) 268 (292) 316 (340) 364 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 5 cm. Vaihda työhön 3 mm puikot. Aseta työhön 6 silmukkamerkkiä seuraavasti: neulo etukappaleella 25 (30) 36 (42) 48 (54) 60 s oikein, SM1, neulo pitsineuleen 63 s piirroksen mukaan, SM2, 24 (29) 35 (41) 47 (53) 59 s oikein, SM3 (= sivusauma), 25 (30) 36 (42) 48 (54) 60 s oikein, SM4, neulo pitsineuleen 63 s piirroksen mukaan, SM5, 24 (29) 35 (41) 47 (53) 59 s oikein, SM6 (=sivusauma). Jatka neulomista tämän jaon mukaan, kunnes työn korkeus on 36 (37) 38 (38) 38 (38) 38 cm. Päätä seuraavalla krs:lla kädentietä varten molemmissa sivusaumojen merkkien kohdilla 11 s eli 6 s ennen merkkiä ja 5 s merkin jälkeen.


Seuraavalla krs:lla luodaan hihan silmukat päätettyjen s:den kohdalle: neulo kädentien kavennuksiin asti, luo päätettyjen s:den tilalle 71 (75) 81 (85) 89 (93) 97 s, neulo aikaisemman jaon mukaan, kunnes tulet toisen kädentien kohdalle ja luo päätettyjen s:den tilalle 71 (75) 81 (85) 89 (93) 97 s = 344 (372) 408 (440) 472 504 (536) s. Aseta silmukkamerkit kappaleiden välisiin saumakohtiin (= 4 raglansaumaa).

### Kaarroke

Neulo vartalon silmukoilla sileää ja hihan uusilla silmukoilla 1 n, 1 o -joustinneuletta. Hihan viimeinen s neulotaan nurin. Jatka etu- ja takakappaleissa samalla jaolla kuin aiemmin. Neulo näin 3 (3) 2 (2) 2 (1) 1 krs. Aloita seuraavalla krs:lla raglankavennukset etu- ja takakappaleissa: neulo kappaleen alussa 2 o yhteen, neulo kunnes jäljellä on 2 s, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli. Krs:lla kaventuu 4 s. Toista kavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 kertaa. Yhteensä kaventuu 8 (8) 8 (8) 12 (12) 12 s. Jatka seuraavalta krs:lta alkaen hihan s:lla sileää. Neulo 3 (3) 2 (2) 2 (1) 1 krs. Seuraavalla krs:lla aloitetaan raglankavennukset myös hihojen puolella: \*neulo, kunnes jäljellä on 2 s ennen raglanmerkkiä, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, 2 o yhteen\*. Toista \*-\* jokaisen raglansaumamerkin kohdalla. Krs:lla kaventuu 8 s. Neulo 3 (3) 2 (2) 1 (1) 0 krs ja toista kavennukset. Neulo 3 (2) 2 (1) 1 (1) 0 krs, toista kavennukset. Neulo 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 krs, toista kavennukset. Tee tämän jälkeen kavennukset joka 2. krs, kunnes hihassa on tehty 25 (28) 32 (35) 38 (41) 44 kavennuskertaa. Jäljellä on 136 (140) 144 (152) 156 (164) 172 s. Kun raglankavennukset tulevat pitsineuleeseen asti, tarkista, että pitsineuleen langankierrot ja kavennukset vastaavat toisiaan, jotta s-määrä ei muutu. Vaihda puikkoihin 2,5 mm ja neulo 5 krs 1 o, 1 n -joustinneuletta. Päättele silmukat joustinta neuloen.

### Viimeistely

Päättele langanpäät nurjalle.



Malli ja ohje: Viking Garn / Gerd Auestad  
 Lankojen myynti: Lankamaailma, [www.lankamaailma.fi](http://www.lankamaailma.fi)  
 Ohjetiedustelut: [posti@lankamaailma.fi](mailto:posti@lankamaailma.fi)