



## Tunika

1610 Hjertegarn Blend Bamboo

<b>Koko:</b>	S	(M)	L	(XL)	XXL	
<b>Rinnanympäryys:</b>	86	(94)	102	(110)	120	cm
<b>Pituus:</b>	75	(76)	77	(78)	79	cm

**Langat:** Hjertegarn Blend Bamboo (70 % bambu, 30 % puuvilla, 50 g = 150 m)

**Lankavaihtoehdot:** Hjertegarn New Arezzo (33 % pellava, 47 % bambuviskoosi, 20 % puuvilla, 50 g = 150 m), Hjertegarn Hjerte Alpaca (100 % alpaka, 50 g = 167 m), Hjertegarn Hjerte Fine Highland Wool (100 % villa, 40 g = 180 m)

Huom! Langanmenekki saattaa vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

### Langanmenekki:

Puuteri (3803)	8	(8)	9	(9)	10	kerää
----------------	---	-----	---	-----	----	-------

**Puikot:** neulepuikot (tai pyöröpuikot) 2,5 ja 3 mm sekä pyöröpuikot 2 mm (40 cm)

**Neuletiheys:** 27 s sileää neuletta 3 mm puikoilla = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

## Selitykset

**Lisää 1 s:** nosta silmukoiden välinen lankalenkki vasemmalle puikolle ja neulo lankalenkki kiertäen oikein

**Ylivetokavennus:** nosta 1 s oikein neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli

**2 s:n kavennus:** nosta 1 s oikein neulomatta, 2 o yhteen, vedä nostettu s neulottujen silmukoiden yli

## Takakappale

Luo 3 mm puikoilla 165 (177) 191 (205) 223 s. Vaihda 2,5 mm puikkoihin ja neulo siksak-reunusta edestakaisin 8 krs. Huom! Neulo reunimmat silmukat aina oikein.

**1., 3., 5. ja 7. krs** (nurja puoli): neulo s:t oikein.

**2., 4., 6. ja 8. krs** (oikea puoli): neulo 5 (5) 6 (1) 4 o, lisää 1 s (ks. selitys), \*4 o, 2 s:n kavennus (ks. selitys), 4 o, lisää 1 s, 1 o, lisää 1 s\*, toista \*-\* ja neulo krs:n lopussa 4 o, 2 s:n kavennus, 4 o, lisää 1 s, 5 (5) 6 (1) 4 o.

**9. krs** (nurja puoli): neulo s:t nurin.

Jatka sitten neuloen mallikerran A mukaan ja kavenna 1. krs:lla tasaisin välein (27) 29 (31) 33 (37) s: neulo \*4 o, 2 o yhteen\* ja toista \*-\* yhteensä 27 (29) 31 (33) 37 kertaa, neulo loput s:t o = 138 (148) 160 (172) 186 s. Vaihda työhön 3 mm puikot ja neulo ensimmäiset 4 s oikein mallikerran A mukaan. Aloita seuraavalla krs:lla neulominen nuolen osoittamasta kohdasta mallikerrasta A halutussa koossa.

Aloita 17. krs:lla kavennukset takakappaleen molemmissa sivuissa: 1 o, ylivetokavennus (ks. selitys), neulo mallikerran A mukaan, kunnes kerroksella on jäljellä 3 s, 2 o yhteen, 1 o. Toista tällaiset kavennukset joka 18. krs **vielä** 9 kertaa = 118 (128) 140 (152) 166 s. Jatka sitten neulomista mallikerran A mukaan, kunnes takakappaleen korkeus on 46 cm. Vaihda työhön 2,5 mm puikot. Neulo sileää neuletta 4 krs. Muuta 1. krs:n aikana s-luvuksi 118 (128) 139 (151) 165 s eli kavenna kerroksella yhteensä 0 (0) 1 (1) 1 s. Vaihda työhön 3 mm puikot ja neulo mallikertaa B nuolen osoittamasta kohdasta aloittaen halutussa koossa. Kun takakappaleen korkeus on 52 cm, päättää kädenteitä varten kappaleen molemmissa sivuissa 13 (14) 15 (16) 18 s kahden seuraavan kerroksen alussa = 92 (100) 109 (119) 129 s. Laita merkkilanka takakappaleen keskelle.

Aloita 7. krs:lla lisäykset kappaleen kummassakin reunassa: neulo 2 o, lisää 1 s, neulo mallikertaa B, kunnes kerroksella on jäljellä 2 s, lisää 1 s, 2 o. Toista tällaiset lisäykset joka 6. krs **vielä** 10 (11) 12 (12) 13 kertaa = 114 (124) 135 (145) 157 s. Kun kädentien korkeus on 19 (20) 21 (22) 23 cm merkkilangasta laskettuna, kavenna takakappaleen kummallakin puolella olkaa varten 9 x 3 s (5 x 3 s ja 4 x 4 s) 9 x 4 s (6 x 4 s ja 3 x 5 s) 9 x 5 s. **Samalla**, kun olet tehnyt olan kavennuksia 3 kertaa takakappaleen kummallakin puolella, päättää takakappaleen keskimmäiset 54 (56) 57 (61) 61 s pääntietä varten ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päättää pääntien reunassa vielä 1 x 2 s ja 1 x 1 s. Viimeistele pääntien toinen puoli samoin, mutta peilikuvana.

## Etukappale

Neulo kuten takakappale, kunnes kädentien korkeus on 14 (15) 16 (17) 18 cm merkkilangasta laskettuna. Päättää etukappaleen keskimmäiset 28 (30) 31 (35) 35 s pääntietä varten ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päättää pääntien reunassa vielä 2 x 2 s ja 12 x 1 s. Kun kädentien korkeus on 19 (20) 21 (22) 23 cm, tee olan kavennukset samoin kuin takakappaleella. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti, mutta peilikuvana.

## Kappaleiden yhdistäminen

Aseta kappaleet mittoihinsa, kostuta nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat etu- ja takakappaleelta yhteen.


## Kädentien reunus

Ota työhön 2 mm pyöröpuikko. Poimi neuloen kädentien reunasta n. 129 (135) 141 (149) 155 s: poimi 1 s jokaista reunan silmukkaa kohden, mutta jätä joka 6. s neulomatta. Vaihda työhön 2,5 mm puikot ja neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta edestakaisin 5 krs:ta. Neulo 1. krs:lla (= nurjan puolen krs) näin: 1 o, \*1 n, 1 o\*, toista \*-\* ja lopeta krs neulomalla 1 n, 1 o. Päättää s:t joustinneuletta neuloen.


## Pääntien reunus

Ota työhön 2 mm pyöröpuikko. Aloita takakappaleelta ja vasemmalta olalta: poimi pääntien reunasta ensin 11 s, sitten takakappaleen keskeltä 54 (56) 57 (59) 61 s, takakappaleen oikeasta reunasta kohti oikeanpuoleista olkasaumaa 11 s, sitten etukappaleen oikeasta reunasta 35 s, etukappaleen keskeltä 28 (30) 31 (33) 35 s ja lopuksi vielä etukappaleen vasemmasta reunasta kohti vasemmanpuoleista olkasaumaa 35 s. Neulo 2 krs nurin, sitten 1 krs oikein. Neulo vielä 1 o, 1 n -joustinneuletta 3 krs. Päätä s:t joustinneuletta neuloen.

Mallikerta A



Mallikerta B



- = neulo oikealla oikein, nurjalla nurin
- ▣ = neulo oikealla nurin, nurjalla oikein
- = langankierto
- ◻ = 2 o yhteen