



Calida-neulepusero

2234-7 Viking Sportsragg

Koko:	XXS	(XS)	S	(M)	L	(XL)	XXL	
Rinnanympäryys:	91	(94)	102	(108)	115	(124)	132	cm
Pituus:	50	(51)	52	(53)	54	(55)	56	cm
Hihan pituus:	43	(44)	45	(46)	47	(48)	49	cm

Lanka: [Viking Sportsragg](#) (60 % villa, 20 % nylon, 20 % akryyli, 50 g = 100 m)

Lankavaihtoehdot: [Alpaca Storm](#) (40 % alpukka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 133 m),

[Viking Superwash](#) (100 % villa, 50 g = 100 m), [Viking Bamboo](#) (50 % puuvilla, 50 % bambuviskoosi, 50 g = 110 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri vaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki:

Keltainen (545)	4	(5)	5	(6)	6	(7)	8	kerää
Kirkas oranssi (551)	4	(4)	5	(5)	5	(6)	6	kerää
Appelsiini (544)	3	(3)	3	(4)	4	(4)	4	kerää

Puikot: pyöröpuikot 3 ja 3,5 mm (suosituspituus: 80-100 cm, kaarrokkeeseen 3,5 mm puikot 100-120 cm) sekä pitkät 20 cm sukkapuikot 3 ja 3,5 mm, tarvittaessa kaulukseen myös lyhyet pyöröpuikot 3,5 mm (40 cm)

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkkiä, 2 apulankaa silmukoiden siirtämistä varten

Neuletiheys: 22 s sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Selitykset

M = silmukkamerkillä merkitty silmukka, neulotaan aina oikein; tämän silmukan molemmin puolin tehdään raglanlisäykset

1 s O = lisää 1 s kiertäen oikein

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali etukautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka etukautta kiertäen oikein.

1 s V = lisää 1 s kiertäen vasemmalle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali takakautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka takareunasta kiertäen oikein.

Pääntien korotus: lyhennetyt kerrokset saksalaisittain (German short row)

OP: Neulo ohjeen mukainen määrä silmukoita oikein, käännä työ. Nosta 1. s nurin neulomatta vasemmalta puikolta oikealle ja pidä lanka työn edessä. Vie lanka nostetun silmukan yli työn taakse ja kiristä lankaa niin, että oikealle puikolle muodostuu 2 silmukkalenkkiä = tuplasilmukka.

NP: Neulo ohjeen mukainen määrä silmukoita nurin, käännä työ. Nosta 1. s nurin neulomatta vasemmalta puikolta oikealle ja pidä lanka työn edessä. Vie lanka nostetun silmukan yli työn taakse ja kiristä lankaa niin, että oikealle puikolle muodostuu 2 silmukkalenkkiä = tuplasilmukka.

Toista käännöksiä tähän tapaan työn kummallakin puolella ja niin monta kertaa kuin ohjeessa on sanottu. Neulo myös tarvittava määrä uusia silmukoita ennen kutakin uutta käännöstä. Kun tulet tuplasilmukan kohdalle, "sulje" se neulomalla 2 silmukkalenkkiä oikein / nurin yhteen.

Ohjeesta

Pusero neulotaan ylhäältä alaspäin pyörönä lukuun ottamatta puseron helmaresoria, joka neulotaan tasoneuleena etu- ja takakappaleet erikseen.

Lue ohje huolella läpi ennen kuin aloitat neulomisen.

Kaulus ja raglankaarroke

Luo 3 mm sukkapuikoille kirkkaan oranssilla langalla 96 (100) 102 (102) 104 (108) 110 s.

Neulo 1 kiertäen oikein, 1 nurin -kierrejoustinta suljettuna neuleena n. 6 cm. Vaihda työhön 3,5 mm sukkapuikot. Neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää kerroksen aikana tasaisin välein s-luvuksi 100 (102) 108 (110) 112 (116) 118 s. **Merkitse samalla** 4 silmukkaa silmukkamerkeillä raglanlisäyksiä varten: **M1**, 10 (12) 12 (10) 9 (7) 5 s (= oikea hiha), **M2**, 38 (37) 40 (43) 45 (49) 52 s (= etukappale), **M3**, 10 (12) 12 (10) 9 (7) 5 s (= vasen hiha), **M4**, 38 (37) 40 (43) 45 (49) 52 s (= takakappale). Kerros vaihtuu takakappaleen ja oikean hihan välisessä saumakohdassa.

Tee seuraavaksi takakappaleen korotus ja aloita samalla myös kaarrokkeen raglanlisäykset. Neulo kerroksia edestakaisin. Huom! Kun sukkapuikot jäävät liian lyhyiksi, vaihda 3.5 mm pyöröpuikkoihin.

1. krs: neulo 1 oikein (= M), **1 s V**, neulo s:t oikein seuraavaan merkkiin asti, **1 s O**, 1 oikein (= M), **1 s V**, 2 oikein, käännä työ ja neulo käännöksessä lyhennettyjen kerrosten ohjeen mukaan (**ks.** pääntie korotus, OP).

2. krs: neulo s:t nurin kerroksen vaihtumiskohdassa olevaan merkkiin asti, **1 s V**, neulo s:t nurin seuraavaan merkkiin asti, **1 s O**, 1 nurin (= M), **1 s V**, neulo s:t nurin seuraavaan merkkiin asti, **1 s O**, 1 nurin (= M), **1 s V**, 2 nurin, käännä työ ja neulo käännöksessä lyhennettyjen kerrosten ohjeen mukaan (**ks.** pääntien korotus, NP). Neulo s:t oikein kerroksen alussa olevaan merkkiin asti.

Toista käännöksiä tähän tapaan työn kummallakin puolella yhteensä 5 kertaa, ja neulo jokaisella kerralla ennen uutta käännöstä 2 (2) 2 (3) 3 (4) 4 s enemmän edellisestä käännöskohdasta laskien. Muista neuloa myös tuplasilmukat. Lyhennettyjen kerrosten neulomisen aikana kaarrokkeessa tehdään raglanlisäykset 5 kertaa kunkin merkityn silmukan kohdalla = 140 (142) 148 (150) 152 (156) 158 s.


Neulo seuraavaksi 1 krs sileää neuletta kaikilla silmukoilla. Jatka sitten neuloen sileää suljettua neuletta ja toista raglanlisäykset joka 2. krs, kunnes lisäyksiä on tehty kunkin merkin kohdalla kaiken kaikkiaan 26 (28) 31 (34) 37 (40) 43 kertaa = 308 (326) 356 (382) 408 (436) 462 s. Jaa seuraavaksi työ osiin eli vasempaan ja oikeaan hihaan sekä etu- ja takakappaleeseen. Neljä merkittyä silmukkaa sisältyvät miehustan silmukoiden joukkoon. Neulo **M1**, siirrä oikean hihan 62 (68) 74 (78) 83 (87) 91 s apulangalle odottamaan ja luo hihan alle 8 (8) 8 (6) 5 (5) 5 uutta silmukkaa, neulo **M2**, etukappaleen silmukat sekä **M3**, siirrä vasemman hihan 62 (68) 74 (78) 83 (87) 91 s toiselle apulangalle odottamaan ja luo hihan alle 8 (8) 8 (6) 5 (5) 5 uutta silmukkaa, neulo **M4** ja takakappaleen silmukat.

Miehusta

Jatka sileää suljettua neuletta miehustan 200 (206) 224 (238) 252 (272) 290 s:lla. Neulo 6 krs kirkkaan oranssilla langalla. Neulo sitten raidoitusta kaavion mukaan, ja jatka sen jälkeen neulomista keltaisella langalla, kunnes työn korkeus on n. 44 (45) 46 (47) 48 (49) 50 cm (olan ja pääntien välisestä saumakohdasta mitattuna). Jaa työ puoliksi sivuhalkioita varten niin, että etu- ja takakappaleilla on kummallakin 100 (103) 112 (119) 126 (136) 145 s. Neulo kumpikin kappale erikseen valmiiksi.

Etukappale

Vaihda työhön 3 mm pyöröpuikot ja neulo kerroksia edestakaisin. Kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka ovat reunasilmukoita, neulo nämä silmukat aina oikein. Neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla tasaisin välein s-luvuksi 145 (149) 163 (173) 183 (197) 211 s. Neulo sitten 1 kiertäen oikein, 1 nurin -kierrejoustinta (nurjalla 1 kiertäen nurin, 1 oikein -kierrejoustinta) n. 6 cm. Päättele silmukat työn oikealla puolella kierrejoustinta neuloen (kierretyt oikeat silmukat kiertäen oikein ja nurjat nurin).



- = kirkas oranssi
- = appelsiini
- = keltainen

Takakappale

Neulo kuten etukappale.

Hihat

Ota työhön 3,5 mm sukkapuikot ja jatka sileää suljettua neuletta kirkkaan oranssin värisellä langalla. Siirrä toisen hihan odottamassa olleet 62 (68) 74 (78) 83 (87) 91 s apulangalta puikoille. Poimi ja neulo lisäksi hihan alta 8 (8) 8 (6) 5 (5) 5 silmukkaa (1 s jokaista luotua silmukkaa kohden) = 70 (76) 82 (84) 88 (92) 96 s. Neulo 6 krs kirkkaan oranssin värisellä langalla. Neulo sitten raidoitusta kaavion mukaan, ja jatka sen jälkeen neulomista keltaisella langalla, kunnes hihan pituus on n. 37 (38) 39 (40) 41 (42) 43 cm. Vaihda 3 mm sukkapuikkoihin. Neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla tasaisin välein s-luvuksi 102 (110) 120 (122) 128 (134) 140 s. Neulo sitten 1 kiertäen oikein, 1 nurin -kierrejoustinta n. 6 cm. Päättele silmukat kierrejoustinta neuloen (kierretyt oikeat silmukat kiertäen oikein ja nurjat nurin).

Viimeistely

Käännä pääntien reunus kaksin kerroin työn nurjalle puolelle ja ompele reuna löyhästi kiinni. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle.